

# UNIX Куфарче

Този документ е колекция от Unix/Linux/BSD команди и задачи, които са полезни за ИТ работа или напреднали потребители. Това е практически гид, съдържащ обяснения, които да указват на читателя/ката какво прави.

1. Система . . . . .	2
2. Процеси . . . . .	7
3. Файлова система . . . . .	8
4. Мрежа . . . . .	14
5. SSH SCP . . . . .	21
6. VPN със SSH . . . . .	24
7. RSYNC . . . . .	25
8. SUDO . . . . .	27
9. Криптиране на файлове . . . . .	28
10. Криптиране на дялове . . . . .	28
11. SSL Сертификати . . . . .	30
12. CVS . . . . .	32
13. SVN . . . . .	35
14. Полезни команди . . . . .	37
15. Инсталиране на софтуер . . . . .	42
16. Конвертиране на медия . . . . .	43
17. Принтиране . . . . .	44
18. Бази данни . . . . .	44
19. Дискава квота . . . . .	46
20. Шелове . . . . .	48
21. Скриптиране . . . . .	49
22. Програмиране . . . . .	51
23. Онлайн помощ . . . . .	54

Unix Куфарче ревизия 11

Последната версия на този документ може да бъде намерена на <http://cb.vu/uxitoolbox.html>. Заменете .html във връзката с .pdf за PDF версията и с .book.pdf за книжната версия. На дуплекс принтер книжката ще създаде малка книга готова за обвързване.

Съобщения за грешки и коментари са добре дошли - [s@cb.vu](mailto:s@cb.vu) Colin Varschel.

# 1 Система

Хардуер (p2) | Статистики (p2) | Потребители (p3) | Граници (p3) | Нива на работа (p4) | root парола (p5) | Компилиране на ядрото (p6)

Зареждане на ядрото и информация за системата

```
# uname -a # Дава версията на ядрото (и BSD версията)
# cat /etc/SUSE-release # Дава версията на SUSE
# cat /etc/debian_version # Дава Debian версията
```

Използвай /etc/DISTR-release с DISTR= `lsb` (`Ubuntu`), `redhat`, `gentoo`, `mandrake`, `sun` (`Solaris`), и т.н.

```
# uptime # Показва колко време системата е работила + зареждане
# hostname # име на хоста на системата
# hostname -i # Показва IP адреса на системата.
# man hier # Описание на йерархията на файловете система
# last reboot # Показва история на рестартираната на системата
```

## 1.1 Информация за хардуера

Хардуер открит от ядрото

```
# dmesg # Открит хардуер и съобщения при бут
# lsdev # информация за инсталиран хардуер
# dd if=/dev/mem bs=1k skip=768 count=256 2>/dev/null | strings -n 8 # Чете BIOS
```

Линукс

```
# cat /proc/cpuinfo # Модел на процесора
# cat /proc/meminfo # Хардуерна памет
# grep MemTotal /proc/meminfo # Показва физическата памет
# watch -n1 'cat /proc/meminfo' # Следи постоянно за променливи прекъсвания
# free -m # Използвана и свободна памет (-m за MB)
# cat /proc/devices # Конфигурирани устройства
# lspci -tv # Показва PCI устройства
# lshw -tv # Показва USB устройства
# dmidecode # Показва списък от всички устройства и техните настройки
# # Показва DMI/SMBIOS: хардуер информация от BIOS
```

FreeBSD

```
# sysctl hw.model # Модел на процесора
# sysctl hw # Дава пълна информация за хардуера
# sysctl vm # Използвана памет
# dmesg | grep "real mem" # Хардуерна памет
# sysctl -a | grep mem # Памет на настройките на ядрото и информация
# sysctl dev # Конфигурирани устройства
# pciconf -l -cv # Показва PCI устройства
# usbdevs -v # Показва USB устройства
# atascntol list # Показва ATA устройства
```

## 1.2 Зареждане, статистики и съобщения

Следващите команди са полезни за да откриете какво се случва в системата.

```
# top # Показва и обновява топ процесите на процесора
# mpstat 1 # Показва статистики свързани с процесори
# vmstat 2 # Показва статистики на виртуалната памет
# iostat 2 # Показва I/O статистики (2-секундни интервали)
# sysstat -vmstat 1 # BSD обобщение на системните статистики (1-секунден интервал)
```

## 23 Онлайн помощ

### 23.1 Документация

Linux Документация [en.tldp.org](http://en.tldp.org)  
 Linux Map Страници [www.linuxmanpages.com](http://www.linuxmanpages.com)  
 Linux директория с командите [www.oreillynet.com/linux/cmd](http://www.oreillynet.com/linux/cmd)  
 Linux doc man howtos [linux.die.net](http://linux.die.net)  
 FreeBSD Handbook [www.freebsd.org/handbook](http://www.freebsd.org/handbook)  
 FreeBSD Man Страници [www.freebsd.org/cgi/man.cgi](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi)  
 FreeBSD потребителско wiki [www.freebsdwiki.net](http://www.freebsdwiki.net)  
 Solaris Man Страници [docs.sun.com/app/docs/coll/40.10](http://docs.sun.com/app/docs/coll/40.10)

### 23.2 Други Unix/Linux справочници

Rosetta Stone for Unix [bhami.com/rosetta.html](http://bhami.com/rosetta.html) (a Unix команден преводач)  
 Unix гид [unixguide.net/unixguide.shtml](http://unixguide.net/unixguide.shtml)  
 Linux команден списък [www.linuxguide.it/commands\\_list.php](http://www.linuxguide.it/commands_list.php)  
 Къс Linux справочник [www.pixelbeat.org/cmdline.html](http://www.pixelbeat.org/cmdline.html)

Това е всичко!

```
# systat -tcp 1
# systat -netstat 1
# systat -ifstat 1
# systat -iostat 1
# tail -n 500 /var/log/messages
# tail /var/log/warn
```

### 1.3 Потребители

```
# id
# last
# who
# groupadd admin
# useradd -c "Colin Barschel" -g admin -m colin
# userdel colin
# rmuser joe
# pw groupadd admin
# pw groupmod admin -m newmember
# pw useradd colin -c "Colin Barschel" -g admin -m -s /bin/tcsh
# pw userdel colin; pw groupdel admin
```

Криптирани пароли са записани в `/etc/shadow` за `Linux` и `Solaris` и `/etc/master.passwd` за `FreeBSD`. Ако `master.passwd` е променен ръчно (да речем заради изтриване на парола), стартирайте `# pwd_mkdb -p master.passwd` за пренареждане на базата данни.

За да изключите временно влизането в цялата система (за всички потребител без `root`) използвайте `pologin`. Съобщението ще бъде показано в `pologin`.

```
# echo "Sorry no login now" > /etc/nologin # Linux
# echo "Sorry no login now" > /var/run/nologin # FreeBSD
```

### 1.4 Граници

Някои приложения изискват по-високи граници за отваряне на файлове и гнезда (като прокси веб сървър, база данни). Границите по подразбиране обикновено са твърде ниски.

#### Линукс

##### На шел/скрипт

Границите на шела се управляват от `ulimit`. Статуса се проверява с `ulimit -a`. На пример, за да промените границата за отваряне на файлове от 1024 до 10240 изпълнете:

```
# ulimit -n 10240
```

`ulimit` командата може да се използва в скрипт, за да промени границите само за скрипта.

##### На потребител/процес

Влезли потребители и програми могат да бъдат конфигурирани в `/etc/security/limits.conf`. На пример:

```
# cat /etc/security/limits.conf
* hard nproc 250
asterisk hard nofile 409600
```

#### За цялата система

Ограничения на ядрото се слагат със `sysctl`. Постоянни ограничения са записани в `/etc/sysctl.conf`.

```

# sysctl -a
# sysctl fs.file-max
# sysctl fs.file-max=102400
# cat /etc/sysctl.conf
fs.file-max=102400
# cat /proc/sys/fs/file-nr
# Постоянен запис в sysctl.conf
# Колко описания на файлове се използват

```

## FreeBSD

### На шел/скрипт

Използвайте командата `limits` в `ssh` или `tcsh`, или както в `Linux`, използвайте `ulimit` в `sh` или `bash` шел.

### На потребител/процес

Ограниченията по подразбиране при влизане са записани в `/etc/login.conf`. Неограничената стойност е все още ограничена от системната максимална стойност.

### За цялата система

Ограниченията на ядрото също се слагат със `sysctl`. Постоянни връзки са записани в `/etc/sysctl.conf` или `/boot/loader.conf`. Синтаксисът е същият като при `Linux` но ключовете са различни.

```

# sysctl -a
# sysctl kern.maxfiles=XXXX
kern.proc.pmbolustets=32768
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesproc=32768
kern.proc.somaxconn=8192
# sysctl kern.orefiles
# sysctl kern.pmporsockets
# Когато отворени гнезда се използват

```

Виж `FreeBSD handbook Chapter 11` за подробности.

## Solaris

Следващите стойности в `/etc/system` ще увеличат максималните файлови описания на процес:

```

set rlim_fd_max = 4096
set rlim_fd_cur = 1024
# Твърда граница на файлово описание за един процес
# Мека граница на файлово описание за един процес

```

## 1.5 Нива на работа

### Linux

Веднъж заредено, ядрото стартира `init`, който после стартира `rc`, който пък стартира всички скриптове принадлежащи към нивото на работа. Скриптовете са записани в `/etc/init.d` и имат връзки в `/etc/c.d/rcN.d` с `N` номера на нивото на работа.

Нивото на зареждане по подразбиране е конфигурирано в `/etc/inittab`. Обикновено е 3 или 5:

```

# grep default: /etc/inittab
id:3:initdefault:

```

Актуалното ниво на зареждане (списъкът е показан отдолу) може да бъде променен с `init`. На пример, за да го промените от 3 на 5:

```

# init 5
# Въвежда ниво на работа 5

```

### IPv4.cpp:

```

#include "IPv4.h"
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;
using namespace GenetCutils;

IPv4::IPv4() {}
IPv4::~IPv4() {}
string IPv4::Print_to_IPquad(unsigned long ip) {
    ostringstream istr;
    istr << ((ip &0xff000000) >> 24)
    << "." << ((ip &0x00ff0000) >> 16)
    << "." << ((ip &0x0000ff00) >> 8)
    << "." << ((ip &0x000000ff));
    return istr.str();
}

// плавен конструктор/деструктор
// реализация на члена
// използване на поток
// побитово десен шифр

```

## The program simplecpp.cpp

```

#include "IPv4.h"
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main (int argc, char* argv[]) {
    string istr;
    unsigned long iprint = 1347861486;
    GenetCutils::IPv4 iputils;
    istr = iputils.Print_to_IPquad(iprint);
    cout << iprint << " " << istr << endl;
    // дефиниране на променливите
    // IP целочислен вид
    // създаване на обект от класа
    // извикване на члена на класа
    // печат на резултата
    return 0;
}

```

### Компилация и изпълнение с:

```

# g++ -c IPv4.cpp simplecpp.cpp
# g++ IPv4.o simplecpp.o -o simplecpp.exe
# ./simplecpp.exe
1347861486 = 80.86.187.238

```

Използвайте `ldd` за проверка кои библиотеки са използвани от програмата и къде се намират. Командата също се използва ако споделена библиотека липсва или програмата е статична.

```

# ldd /sbin/lfdconfld

```

## 22.5 Прост Makefile

Следният минимален `Makefile` за мулти-сорс програма е показан тук. Редовете с инструкции трябва да започват с `tab`! Обратната наклонена "\" може да се използва за разделяне на дълги редове.

```

CC = g++
CFLAGS = -O
OBJS = IPv4.o simplecpp.o
simplecpp: $(OBJS)
$(CC) -o simplecpp $(CFLAGS) $(OBJS)
clean:
rm -f $(TARGET) $(OBJS)

```

## 22.2 C пример

Минимална програма simple.c:

```
#include <stdio.h>
main() {
    int number=42;
    printf("The answer is %i\n", number);
}
```

Компиране:

```
# gcc simple.c -o simple
# ./simple
The answer is 42
```

## 22.3 C++ база

```
*pointer
&obj
obj.x
obj->x
// Обект посочен с указател
// Адрес на обекта obj
// Член x от клас obj (обект obj)
// Член x от клас посочен чрез obj
// (*obj).x и obj->x са едно и също
```

## 22.4 C++ пример

Като по-реална програма на C++, нека направим клас във неговия собствен хедър (IPv4.h) и реализация (IPv4.cpp) и да направим програма, която използва класове. Класът има член конвертиращ IP адрес в целочислен формат към четиригрупов формат. Това е минимална C++ програма с клас и мулти-сорс компилация.

**IPv4 клас**

**IPv4.h:**

```
#ifndef IPV4_H
#define IPV4_H
#include <string>

namespace GenericUtils {
class IPv4 {
public:
    IPv4();
    ~IPv4();
    std::string IPint_to_IPquad(unsigned long ip); // интервейс на члена на класа
}; // място имена GenericUtils
#endif // IPV4_H

// създаване на място на имената
// дефиниция на класа
```

- 0 Изключи и задръж
- 1 Потребителски режим (също S)
- 2 Многопотребителски режим с мрежа
- 3 Многопотребителски режим без мрежа
- 5 Многопотребителски режим с X
- 6 Рестартира

Използвайте `chkconfig`, за да конфигурирате програми, които стартират при зареждане в ниво на работа.

```
# chkconfig --list
# chkconfig --list sshd # Показва всички init скриптове
# chkconfig sshd --level 35 on # Работи статуса на sshd
# chkconfig sshd off # Конфигурира sshd за нива 3 и 5
# chkconfig sshd on # Заобрира sshd за всички нива на работа
```

Дебиан и дебиан-базирани дистрибуции като Убунту и Кнопикс използват командата `update-rc.d` за да контролират скриптовите за нива на работа. По подразбиране е да започне в 2,3,4 и 5 и да изключи в 0,1 и 6.

```
# update-rc.d sshd defaults # Активира sshd със стандартните нива на работа
# update-rc.d sshd start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 . # С определени аргументи
# update-rc.d -f sshd remove # Забранява sshd за всички нива на зареждане
# shutdown -h now (or # poweroff) # Изключва и задържа системата
```

## FreeBSD

BSD обръщанията при пускане са различават от SysV, там няма нива на работа. Последното положение при пускане (отделен потребител, с или без X) е конфигурирано в `/etc/ttys`. Всички ОС скриптове се намират в `/etc/rc.d/` и в `/usr/local/etc/rc.d/` за трети приложения. Активирането на услуга е конфигурирано в `/etc/rc.conf` и `/etc/rc.conf.local`. Поведението по подразбиране е конфигурирано в `/etc/defaults/rc.conf`. Скриптовите отговарят поне на `start|stop|status`.

```
# /etc/rc.d/sshd status
sshd is running as pid 552.
# shutdown now # Премини в потребителски режим
# exit # Премини в многопотребителски режим
# shutdown -p now # Изключи и задръж системата
# shutdown -r now # Рестартирай
```

Процесът `init` може също да бъде достигнат от следните нива. Например `# init 6` за рестарт.

- 0 Задръж и изключи захранването (сигнал USR2)
- 1 Премини в потребителски режим (сигнал TERM)
- 6 Рестартирай машината (сигнал INT)
- c Блокирай следващите влизания (сигнал TSTP)
- q Сканирай `tty(5)` файла (сигнал HUP)

## 1.6 Промени root паролата

### Linux метод 1

При зареждането на системата (`lilo` или `grub`), въведете следната опция на стартиране:

```
init=/bin/sh
```

Ядрото ще прикачи `root` дяла и `init` ще стартира борн-шела вместо `rc` в нивото на зареждане. Използвайте командата `passwd` в конзолата, за да промените паролата и после рестартирайте. Забравете потребителския режим, защото паролата ви трябва тук. Ако след рестарт, `root` дяла е прикачен само за четене, го прикачете отново `rw`:

```
# mount -o remount,rw / # или изтрийте root паролата (/etc/shadow)
# passwd
```

```
# sync; mount -o remount,ro / # синхронизира преди повторно прикачане само за четене
# reboot
```

## FreeBSD и Linux метода 2

FreeBSD няма да ви позволи да се измъкнете само с прост `init` трик. Решението е да пружачите `root` дяла от друга ОС (като спасителното CD) и да промените паролата на диска.

- Стартирайте живо CD или инсталационно CD в спасителен режим, който ще ви даде shell.
- Намерете `root` дяла с `fdisk` и н.р. `fdisk /dev/sda`
- Монтирайте го и използвайте `chroot`:

```
# mount -o rw /dev/ada3a /mnt # chroot в /mnt
# chroot /mnt
# passwd
# reboot
```

Като алтернатива във FreeBSD, стартирайте потребителски режим, монтирайте отново `/rw` и използвайте `passwd`.

```
# mount -u /; mount -a # ще прикачи / rw
# passwd
# reboot
```

## 1.7 Модули на ядрото

### Linux

```
# lsmod # Показва всички модули заредени в ядрото
# modprobe isdn # За зареждане на модул (тук isdn)
```

### FreeBSD

```
# kldstat # Показва всички модули заредени в ядрото
# kldload стурто # За зареждане на модул (тук стурто)
```

## 1.8 Компилиране на ядрото

### Linux

```
# cd /usr/src/linux # Изключва всичко, включително конфигурационни файлове
# make mrproper # Създава нов конфигурационен файл от настоящото ядро
# make oldconfig # или xconf (Qt), или gconf (GTK)
# make menuconfig # Създава компресирана снимка на ядрото
# make modules # Компилира модулите
# make modules_install # Инсталира модулите
# make install # Инсталира ядрото
# reboot
```

### FreeBSD

За да модифицирате и препостроите ядрото копирайте общия конфигурационен файл с ново име и го редактирайте при нужда. Всъщност е възможно и да промените файла **GENERIC** директно.

```
# cd /usr/src/sys/1386/conf/
# cp GENERIC MKKERNEL
# cd /usr/src
# make buildkernel KERNCONF=MKKERNEL
# make installkernel KERNCONF=MKKERNEL
```

```
#!/bin/sh
# Локи скрипт създава книжка в pdf формат готова за печат на двоен принтер
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo 1>&2 "Usage: $0 Htmlfile"
    exit 1
fi
file=$1
fname=${file%. *}
fext=${file#*.}
prince $file -o $fname.pdf
pdftops -paper A4 -nohintk $fname.pdf $fname.ps # създаване на посгекрипт брошура
cat $fname.ps |psbook|psnup -Ra4 -2 |pstops -b "2:0,1U(21cm,29.7cm)" > $fname.book.ps
ps2pdf13 -sPAPER_SIZE=a4 -sAutoRotatePages=None $fname.book.ps $fname.book.pdf
exit 0
```

## 21.3 Някои sed команди

```
sed 's/string1/string2/g' # Замяна string1 със string2
sed -i 's/wrong/wrong/g' *.txt # Замяна неправилна дума с g
sed 's/(.*)\1\12/g' # Промяна анустринг1 със ануstring2
sed '<sr>/,</sr>/d' t.xhtml # Изтриване редове започващи с <sr>
# и завършващи с </sr>
sed '/ **/d; / ^ **$/d' # Изтриване на коментари и празни редове
sed 's/[ \t]*$//' # Изтриване на крайните интервали (използване на tab)
sed 's/[ \t]*$//' # Изтриване на началните и крайните интервали
sed 's/[ \t]*$//' # Вмъкване на първия символ в [] top->[t] or
```

## 21.4 Полезни команди

```
sort -t., -k1,1n -k2,2n -k3,3n -k4,4n # Сортиране IPv4 ip адреси
echo "test" | tr '[:lower:]' '[:upper:]' # Смяна на големи/малки букви
echo foo.bar | cut -d . -f 1 # Връща foo
PID=$(ps | grep script.sh | grep bin | awk '{print $1}') # PID на работещия скрипт
PID=$(ps auxw | grep [p]ing | awk '{print $1}') # PID на ping (без grep pid)
IP=$(ifconfig $INTERFACE | sed '/:.*inet addr:\/d;s///;s/.*//') # Linux
if [ `diff file1 file2 | wc -l` != 0 ]; then [...] fi # Проверен файл?
cat /etc/master.passwd | grep -v root | grep -v '*' | awk -F":" { # Създаване http парола
    { printf("%s:%s\n", $1, $2) }' > /usr/local/etc/abarche2/passwd
testuser=$(cat /usr/local/etc/abarche2/passwd | grep -v \ # Проверка на потребителя в passwd
root | grep -v '*: | awk -F"." '{ printf("%s\n", $1) }' | grep `user$`
```

## 22 Програмиране

### 22.1 С база

```
strncpy(newstr, str) /* копиране str в newstr */
expr1 ? expr2 : expr3 /* ако (expr1) expr2 иначе expr3 */
x = (y > z) ? y : z; /* ако (y > z) x = y; иначе x = z; */
int a[]={0,1,2}; /* Инициализиран масив (или a[3]={0,1,2}; */
int a[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}}; /* Масив от масив от цели числа */
char str[10]; /* Конвертиране на i в символен низ */
printf(str, "%d", i);
```

## Специални променливи

```

$$
$?
command
if [ $? != 0 ]; then
  echo "command failed"
fi
mypath=`pwd`
mypath=${mypath}/file.txt
echo ${mypath##*/}
echo ${mypath%.*}
var2=${var:=string}

```

## Конструкции

```

for file in `ls`
do
  echo $file
done

count=0
while [ $count -lt 5 ]; do
  echo $count
  sleep 1
  count=$((count + 1))
done

myfunction() {
  find . -type f -name "*.1" -print # $1 е първия аргумент на функция
}
myfunction "txt"

```

## Генериране на файл

```

MYHOME=/home/colin
cat > testhome.sh << _EOF
# Всякоко това отива във файла testhome.sh
if [ -d "$MYHOME" ]; then
  echo $MYHOME exists
else
  echo $MYHOME does not exist
fi
_EOF
sh testhome.sh

```

## 2.1.2 Воугне пример за скрипт

Като пример, скриптът използван за създаване на PDF брошура от този xhtml документ:

## За да построите отново цялата ОС:

```

# make buildworld
# make buildkernel
# make installkernel
# reboot
# mergemaster -p
# make installworld
# mergemaster
# reboot

# Показване само на името на файла
# Пълен път без разрешение
# Използвай var ако е установено, иначе използвай is
# Установяване на израз към var и после към var2.

```

За малки промени в изхода, понякога е достатъчна и кратката версия:

```

# make kernel world
# mergemaster
# reboot

```

## 2 Процеси

Показване (p7) | Приоритет (p7) | Фон/преден план (p7) | Top (p8) | Kill (p8)

## 2.1 Показване на ПОУ (PID = Обозначаващ указател за процес)

Всеки процес има уникален номер, ПОУ-то. Списък на всички работещи процеси се изкарва с ps.

```
# ps -auxefw # Extensive list of all running process
```

Обаче по-типично е използването с pipe или с rgrep:

```

# ps axww | grep cron
586 ?? Is 0:01.48 /usr/sbin/cron -s
# rgrep -l sshd # Намира ПОУ на процес по (част от) име
# fuser -va 22/tcp # Показва процесите, ползващи порт 22
# fuser -va /home # Показва процеси използващи достъп до /home дала
# strace df # Проследява системни обаядания и сигнали
# truss df # Същото като горното на FreeBSD/Solaris/Unixware
# history | tail -50 # Показва последните 50 използвани команди

```

## 2.2 Приоритет

Променя приоритета на работещ процес с renice. Негативни числа имат по-висок приоритет, най-малкото е -20 и "nice" има позитивни стойности.

```
# renice -5 586 # По-силен приоритет
586: old priority 0, new priority -5
```

Стартиране на процес с различен приоритет с nice. Позитивно е "nice" или слабо, негативно е силно засенчващ приоритет. Уверете се, дали се използва /usr/bin/nice или вградения в шела (проверка с # which nice).

```

# nice -n -5 top # Силен приоритет (/usr/bin/nice)
# nice -n 5 top # Слаб приоритет (/usr/bin/nice)
# nice +5 top # tcsh вграден nice (същото като горе!)

```

## 2.3 Фон/Преден План

Когато процес е стартиран от шела, той може да бъде преместен на заден план или обратно на преден план със [Ctrl]-[Z] (^Z), bg и fg. На пример стартирайте два процеса във фона, покажете ги с jobs и ги преместете на преден план.

```
# ring sb.vu > ring.log
^Z
# bg
# jobs -1
[1] - 36232 Running
[2] + 36233 Suspended (tty output)
# fg %2
# Премества процес 2 на преден план

Използвайте nohup за стартиране на процес, който продължава да работи, когато шел-а
бъде затворен (имунитет против прекъсвания).
```

## 2.4 Топ

Програмата top показва работеща информация за процеси.

```
# top
```

Докато top работи натиснете клавиша h за помощ. Полезни ключове са:

- **u [user name]** За показване на процеси принадлежащи на потребител. Използвайте + или шпация, за да видите всички потребители
- **k [pid]** Убива всички процеси с ПОУ.
- **1** за да покаже всички статистики на процесора (само за Линукс)
- **R** Toggle полта/reverse sort.

## 2.5 Сигнали/Kill

Прекъсване или изпращане на сигнал с kill или killall.

```
# ring -i 60 sb.vu > ring.log &
[1] 4712
# kill -s TERM 4712
# killall -1 httpd
# kill -9 httpd
# kill -TERM -u www
# fuser -k -TERM -m /home
# същото като kill -15 4712
# Прекъсва (убива) NUP процеси по точно име
# Прекъсва TERM процеси по (част от) име
# Прекъсва TERM процеси принадлежащи на www
# Прекъсва всички процес с достъп до /home (до стойност)
```

Важни сигнали са:

- 1 NUP (затвори)
- 2 INT (прекъсни)
- 3 QUIT (излез)
- 9 KILL (non-catchable, non-ignorable kill)
- 15 TERM (software termination signal)

## 3 Файлова система

Информация за диска (rs) | Зареждане (rs) | Използване на диска (rs) | Отворени файлове (rs) | Прикаване/Преприказване (r10) | Прикаване на SMB (r11) | Прикаване на image (r11) | Запис на ISO (r12) | Създай image (r13) | Диск павет (r13) | Производителност на диска (r14)

### 3.1 Ограничения

Промяна на ограничения и собственост с chmod и chown. Уmask по подразбиране може да бъде променен за всички потребители в /etc/profile за Linux или /etc/login.conf за FreeBSD. Уmask по подразбиране обикновено е 022. Уmask е извадена от 777, така уmask 022 се променя в ограничение 755.

```
# v.cshrc
alias ls 'ls -af'
alias ll 'ls -afls'
alias la 'ls -all'
alias .. 'cd ..'
alias ... 'cd ../..'
set prompt = "%B%D%> " # като use@host/path/todir>
set history = ( 5000
set savehist = ( 6000 merge )
set autohist
set visblebell
# Показване възможните завършвания с tab
# Без бит, инверсия на цветовете

# Bindkey и цвят
bindkey -e Select Emacs bindings # Използване на emacs клавиши за редактиране на команден ред
bindkey -k up history-search-backward # Използване нагоре и надолу за търсене
bindkey -k down history-search-forward
setenv SLICOLOR 1 # С цвят (ако може)
setenv LSCOLORS Efxkfxkxdkxdkxdkxdkx
```

emacs модът позволява ползване на emacs клавиши за промяна на команден ред. Изключително полезно е (не само за emacs потребители). Най-използваните команди са:

- C-a Преместване на курсора в началото на линията
- C-e Преместване на курсора в края на линията
- M-b Преместване на курсора назад една дума
- M-f Преместване на курсора напред една дума
- M-d Отрязване следващата дума
- C-w Отрязване последната дума
- C-u Отрязване всичко преди курсора
- C-k Отрязване всичко след курсора (до края на реда)
- C-y Поставете последното за отрязване (просто поставяне)
- C-\_ Отмени

Note: C- = задърж control, M- = задърж мета (обикновено alt или escare бутона).

## 21 Скриптове

База (rs) | Примерен скрипт (rs5) | sed/полезни команди (rs1)

Волте шела (/bin/sh) присъства във всички Unix инсталации и скриптовете написани на него са (доста) преносими; man 1 sh е добър справочник.

### 21.1 База

#### Променливи и аргументи

Задаване с variable=стойност и проверка с \$variable

```
MESSAGE="Hello World"
PI=3.1415
N=8
TWO="exp $N * 2"
TWOI=$(( $N * 2 ))
TWORI="echo "$PI * 2" | bc -l"
ZERO="echo "c($PI/4)-sqrt(2)/2" | bc -l"
# Задаване на израз
# Задаване на стойност
# Аритметичен израз (само цели числа)
# друг синтакс
# Използване на bc за операции с плаваща запетая
```

Аргументите в команден ред са

```
$0, $1, $2, ...
# $0 е самата команда
# Вроя аргументи
# Всички аргументи (също $@)
```



## 20 ОБВИВКИ (SHELLS)

Повечето Linux дистрибуции използват bash shell, докато BSD-тата използват tcsh,bourne shell се използва само за скриптове. Филтрите за много полезни и могат да се обединяват:

```
grep Съпадают на израз
sed Търсене и замяна на израз или дума
cut Отпечатване на специфични колони от маркер
sort Азбучно и цифрово сортиране
uniq Премахване дублираните линии от файл
```

За пример всички използвани заедно:

```
# ifconfig | sed 's/ / /g' | cut -d" " -f1 | uniq | grep -E "[a-z0-9]+" | sort -r
# ifconfig | sed '/*inet addr:/dr/s//:/s/ .*//|sort -t. -k1,in -k2,2n -k3,3n -k4,4n
```

Първият символ в sed израза е таб. За изписване таб в конзола, използвайте ctrl-v ctrl-tab.

### 20.1 bash

Пренасочване и обединяване за bash и sh:

```
# cmd 1> file # Пренасочване stdout към файл.
# cmd 2> file # Пренасочване stderr към файл.
# cmd 1>> file # пренасочване и добавяне stdout към файл.
# cmd && file # Пренасочване двете stdout и stderr към файл.
# cmd >file 2>&1 # Redirects stderr to stdout and then to file.
# cmd1 | cmd2 # обединяване stdout с cmd2
# cmd1 2>&1 | cmd2 # обединяване stdout и stderr с cmd2
```

Променете вашата конфигурация в ~/.bashrc (или ~/.bash\_profile). Следните команди могат да са полезни, презаредете чрез ".bashrc".

```
# в .bashrc
bind ""e[A":history-search-backward # Използване нагоре и надолу за търсене
bind ""e[B":history-search-forward # историята Безценно!
set -o emacs # Настройка на emacs мод в bash (виж надолу)
set bell-style visible # Без бип, инверсия на цветовете
# Настройка на промпт във вид например [user@host]/path/todir>
PS1="\033[1;30m][\033[1;34m)\n\033[1;30m]"
PS1="$PS1\[\033[0;33m\]\n\033[1;30m\])\033[0;37m]"
PS1="$PS1\w\[\033[1;30m\])\033[0m]"
# За проверка на активните замени, просто напишете alias
alias ls='ls -aF' # Добавяне на индикатор (един от */=>@|)
alias ll='ls -aFls' # лист
alias la='ls -all'
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'
alias HSTFILESIZE=5000 # По-голяма история
export CLICOLOR=1 # С цвят (ако може)
export LSCOLORS=ExGfGxdxCxDxBxBxE
```

### 20.2 tcsh

Пренасочванията и обединенията за tcsh и csh (просто > и >> за също като sh):

```
# cmd >& file # Пренасочване на двете stdout и stderr във файл.
# cmd >>& file # Добавяне на двете stdout и stderr във файл.
# cmd1 | cmd2 # обединение stdout с cmd2
# cmd1 |& cmd2 # оединение stdout и stderr в cmd2
```

Настойките на csh/tcsh са в ~/.cshrc, презаредете с "source .cshrc". Примери:

```
1 --x execute # Режим 764 = exec/read/write | read/write | read
2 -w- write # За: |-- Owner --| |-- Group-| |Oth|
4 r-- read ugo=a
ugo=a
u=потребител, g=група, o=други, a=всеки
# chmod [OPTION] MODE[,MODE] FILE
# MODE е във формата [ugo]*([-+]=)[rwxXst])
# Ограничава лог-а на -rw-r-----
# chmod 640 /var/log/maillog
# chmod u=rw,g=r,o= /var/log/maillog
# chmod -R o-r /home/*
# chmod u+s /path/to/prog
# find / -perm -u+s -print
# chown user:group /path/to/file
# chgrp group /path/to/file
```

### 3.2 Информация за диск

```
# diskinfo -v /dev/ad2 # Информация за диск (сектор/размер) FreeBSD
# hparam -I /dev/sda # Информация за IDE/ATA диск (Linux)
# fdisk /dev/ad2 # Показва и манипулира таблицата на дяла (partition table)
# smartctl -a /dev/ad2 # Показва SMART информацията на диска
```

### 3.3 Зареждане

#### FreeBSD

За да заредите старо ядро, ако новото не се зарежда, спрете зареждането по време на отброяването.

```
# unload
# load kernel.old
# boot
```

### 3.4 Системни точки на прикачане/Използване на диска

```
# mount | column -t # Показва прикачените файлови системи в системата
# df # показва свободното място на диска и прикачените устройства
# cat /proc/partitions # Показва всички регистрирани дялове (Linux)
```

#### Използване на диска

```
# du -sh * # Размер на директориите като списък
# du -csh # Общ размер на директорията за настоящата директория (тази,
# du -ks * | sort -n -r # Сортира всичко по размер в килобайти
# ls -lsr # Показва файлове, най-големия последен
```

### 3.5 Кой кои файлове е отворил

Това е полезно за откриване на това - кой файл блокира дял, която трябва да бъде откачен и дава типична грешка за:

```
# umount /home/
umount: umount of /home
failed: Device busy
# umount е невъзможен, защото файл съдържа home
```

#### FreeBSD и повечето Unixes

```
# fstat -f /home # за точка на прикачане
# fstat -p PID # за приложение с PID
# fstat -u user # за потребителско име
```

Открива отворен лог-файл (или отворени файлове), да речем за Хорг:

```
# ps ax | grep Хорг | awk '{print $1}'
1252
# fstat -r 1252
USER      CMD          PID      FD MOUNT          INUM MODE          SZ/DV R/W
root     Хорг        1252 root /                2 drwxr-xr-x    512 r
root     Хорг        1252 text /usr       216016 -rws--x--x    1679848 r
root     Хорг         0 /var         212042 -rw-r--r--    56987 w

Файлът с 212042 е единственият файл във /var:
# find -x /var -inum 212042
/var/Log/Хорг.0.Log
```

## Linux

Открива отворени файлове в точка на прикачване с `fuser` или `lsof`:

```
# fuser -m /home # Показва процесите с достъп до /home
# lsof /home
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE  NODE NAME
tcsh     29029 eedsoba cwd  DIR   0,18   12288 1048587 /home/eedsoba (guam:/home)
lsof     29140 eedsoba cwd  DIR   0,18   12288 1048587 /home/eedsoba (guam:/home)
```

Относно приложението:

```
ps ax | grep Хорг | awk '{print $1}'
3324
# lsof -r 3324
```

```
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE  NODE NAME
Хорг     3324 root   0w  REG   8,6    56296 12492 /var/Log/Хорг.0.Log
```

Относно единичен файл:

```
# lsof /var/Log/Хорг.0.Log
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE  NODE NAME
Хорг     3324 root   0w  REG   8,6    56296 12492 /var/Log/Хорг.0.Log
```

## 3.6 Прикачване/преприкачване на файлова система

На пример `sdrom`. Ако е в списъка `/etc/fstab`:

```
# mount /sdrom
```

Или намира устройството в `/dev` или с `dmesg`

## FreeBSD

```
# mount -v -t cd9660 /dev/sd0c /mnt # cd-устройство
# mount_cd9660 /dev/wcd0c /sdrom # друг метод
# mount -v -t msdos /dev/fd0c /mnt # floppy
```

Декларирано в `/etc/fstab`:

```
# Device          Mountpoint      FStype  Options      Dump    Pass#
/dev/asd0         /sdrom          cd9660  ro,noauto    0        0
```

За да позволите на потребителите да го правят:

```
# sysctl vfs.usermount=1 # Или добавете реда "vfs.usermount=1" в /etc/sysctl.conf
```

## Linux

```
# mount -t auto /dev/sdrom /mnt/sdrom # типична команда за прикачване на sdrom
# mount /dev/hdc -t iso9660 -r /sdrom # типично IDE
# mount /dev/sdc0 -t iso9660 -r /sdrom # типично SCSI
```

## 19.2 FreeBSD настройка

Инструментите за квота за част от базовата система, но ядрото има нужда от опция. Ако не е поставена добавете я и прекомпилирайте ядрото.

```
опция QUOTA
```

Като в Linux, добавете квота във `fstab` опциите (`userquota`, `pot userquota`):

```
/dev/ad0s1d /home ufs rw,positive,userquota 2 2
# mount /home # за премонтиране на дял # за премонтиране на дял
```

разрешаване на дисковите квоти в `/etc/rc.conf` и стартиране.

```
# grep quotas /etc/rc.conf # включване на квота при старт (или NO).
enable_quotas="YES" # Проверка на квота при старт (или NO).
check_quotas="YES" # /etc/rc.d/quotactl start
```

## 19.3 Задаване на лимити

Квотите не са лимитирани по подразбиране (установени са на 0). Лимитите се установяват с `edquota` за потребителите. Квотата може да бъде повторена за много потребители. Файловата структура е различна при реализацията на квота, но принципът е един: стойностите на блокове и иноди могат да се ограничат. *Само променете стойностите на soft и hard*. Ако не е посочено друго, блоковете за по 1к. Периодът на благосклонност се задава с `edquota -t`. Например:

```
# edquota -u colin
```

## Linux

Дискови квоти за потребител colin (uid 1007):

```
Filesystem blocks soft hard inodes soft hard
/dev/sda8 108 1000 2000 1 0 0
```

## FreeBSD

Квоти за потребител colin:

```
/home: kbytes in use: 504184, limits (soft = 700000, hard = 800000)
inodes in use: 1792, limits (soft = 0, hard = 0)
```

## За много потребители

Командата `edquota -r` се използва за дублиране на квотата за други потребители.

Например за дублиране на примерна квота за всички потребители:

```
# edquota -r refuser `awk -F: '{ $3 > 499 {print $1}' /etc/passwd`
# edquota -r refuser user1 user2 # Дублирация за 2 потребители
```

## Проверки

Потребителите могат за проверяват квотата си със `quota` (файлът `quota.user` трябва да е четим). Root може да проверява всички квоти.

```
# quota -u colin # Проверка квотата за потребител
# terquota /home # Пълен отчет за дял за всички потребители
```

Резервиране и възстановяване на всички бази данни:

```
# mysqldump -u root -psecret --add-drop-database --all-databases > full.dump
# mysql -u root -psecret < full.dump
```

Тук "secret" е mysql root паролата, няма шлагия след -p. Когато опцията -p е използвана (с/без парола), паролата се изисква в командния промпт.

## 18.3 SQLite

SQLite<sup>13</sup> е малка и мощна SQL база данни, която е: самосъдържаща се, работеща без сървър и не изисква конфигурация.

### Копиране и възстановяване

Може да е полезно да копирате и да възстановите SQLite база данни. Например можете да промените копирания файл, за да промените атрибут или тип от колона и после да възстановите базата данни. Това е по-лесно от изпращане на SQL командите. Използвайте командата sqlite3 за 3.x база данни.

```
# sqlite database.db .dump > dump.sql
# sqlite database.db < dump.sql
# копиране
# възстановяване
```

### Конвертиране от 2.x в 3.x база данни

```
sqlite database_v2.db .dump | sqlite3 database_v3.db
```

## 19 Дискава квота

Дискавата квота позволява ограничение на дисковото място и/или броя файлове потребител (или член на група) може да ползва. Квотите се задават на пофайлов принцип и се задействат в ядрото.

### 19.1 Linux настройка

Пакета за инструменти за квота обикновено трябва да бъде инсталиран, той съдържа инструменти на команден ред. Активирайте потребителска квота в fstab и премонтирайте дяла. Ако дяла е зает или заключените файлове трябва да се затворят, или да се рестартира системата. Добавете usxquota към fstab опциите за монтиране, например:

```
/dev/sda2 /home reiserfs rw,acl,user_xattr,usrquota 1 1
# mount -o remount /home
# mount
# Проверка за активност на квота, иначе рестарт
```

Инициализиране на quota.user файла със quotacheck.

```
# quotacheck -vum /home
# chmod 644 /home/aquota.user
```

Активиране на квота със добавения скрипт (т.е. /etc/init.d/quotad в SuSE) или с quotaon:

```
quotaon -vu /home
```

Проверка за активност на квота:

```
quota -v
```

Деклариране в /etc/fstab:

```
/dev/cdrom /media/cdrom subfs noauto,fs=cdfs,ro,procuid,nosuid,nodev,exec 0 0
```

### Прикаване на FreeBSD дял с Linux

Намерете номера на дяла съдържащ във fdisk, това обикновено е root дяла, но може също да бъде и на друг BSD дял. Ако FreeBSD има много дялове, това са онези недеklarирани във fdisk таблицата, но видими в /dev/sda\* или /dev/hda\*.

```
# fdisk /dev/sda # Намира FreeBSD дяла
/dev/sda3 * 5357 7905 20474842+ a5 FreeBSD
# mount -t ufs -o ufstype=ufs2,ro /dev/sda3 /mnt
/dev/sda10 = /tmp: /dev/sda11 /usr # Другите дялове
```

### Преприкачане

Преприкачане на устройство без да бъде отключено. необходимо за fsck например:

```
# mount -o remount,ro / # Linux
# mount -o ro / # FreeBSD
```

Копиране на сурови (неформатирани/необработени) данни от компакт диск в iso дисков образ:

```
# dd if=/dev/cd0c of=file.iso
```

## 3.7 Прикаване на SMB споделена част

Да предположим, че искаме достъп до споделен SMB дял myshare на компютър или smb-сървър, адресът, както е въведен до Windows компютъра е \\smbserver\myshare\). Ние прикаваме в /mnt/smbshare. Забележка> cifs изисква IP или DNS име, не Windows име.

### Linux

```
# smbclient -U user -I 192.168.16.229 -L //smbshare/ # Показва споделените дялове
# mount -t smbfs -o username=winuser //smbserver/myshare /mnt/smbshare
# mount -t cifs -o username=winuser,password=winpwd //192.168.16.229/myshare /mnt/share
```

Допълнително с пакета mount.cifs е възможно да запишем акредитивите във файл, на пример /home/user/.smb:

```
username=winuser
password=winpwd
```

Добавяне на прикачане както следва:

```
# mount -t cifs -o credentials=/home/user/.smb //192.168.16.229/myshare /mnt/smbshare
```

### FreeBSD

Използвайте -I, за да зададете IP (или DNS име); smbserver е Windows името.

```
# smbutil view -I 192.168.16.229 //winuser@smbserver # Показва споделените дялове
# mount_smbfs -I 192.168.16.229 //winuser@smbserver/myshare /mnt/smbshare
```

## 3.8 Прикаване на дисков образ

### Linux loop-back

```
# mount -t iso9660 -o loop file.iso /mnt # Прикаване на CD образ
# mount -t ext3 -o loop file.img /mnt # Прикаване на образ с ext3 fs
```

<sup>13</sup><http://www.sqlite.org>

## FreeBSD

С пакет-устройство (изпълнете `# kldload md.ko` ако е необходимо):

```
# mdconf -a -t vnode -f file.iso -u 0
# mount -t cd9660 /dev/md0 /mnt
# mount /mnt; mdconf -d -u 0
```

Или с виртуален възел:

```
# vmconf /dev/vn0c file.iso; mount -t cd9660 /dev/vn0c /mnt
# mount /mnt; vmconf -u /dev/vn0c
```

## Solaris и FreeBSD

С `loop-back` файлов интерфейс или `lofi`:

```
# lofiadm -a file.iso
# mount -r hsfs -o ro /dev/lofi/1 /mnt
# mount /mnt; lofiadm -d /dev/lofi/1
```

## 3.9 Създаване и записване на ISO образ

Това ще копира компакт диск или DVD сектор по сектор. Без `conv=notunc`, образът ще бъде по-малък ако има по-малко съдържание на диска. Виж по-долу и `dd` примерите (рабe 39).

```
# dd if=/dev/hdc of=/tmp/mysd.iso bs=2048 conv=notunc
```

Използвайте `mkisofs` за създаване на CD/DVD образ от файлове в директория. За да преодолеете ограниченията за имена на файловете: `-t` разрешава Rock Ridge разширения обичайни за UNIX системи, `-J` разрешава Joliet разширения използвани от Майкрософтски системи, `-L` разрешава ISO9660 имена на файловете да започват с период.

```
# mkisofs -J -L -r -V TITLE -o imagefile.iso /path/to/dir
```

На FreeBSD, `mkisofs` е открит в портовете в `sysutils/cdtools`.

### Записване на CD/DVD ISO образ

#### FreeBSD

FreeBSD не разрешава DMA на ATAPI устройства по подразбиране. DMA е разрешен с командата `sysctl` и аргументите `po-dm`, или `с/boot/loader.conf` със следните въвеждания:

```
hw.ata.dma="1"
hw.ata.ata1_dma="1"
```

Използвайте `burncd` с ATAPI устройство (`burncd` е част от основната система) и `cdrecord` (в `sysutils/cdtools`) със SCSI устройство.

```
# burncd -f /dev/acd0 data imagefile.iso fixate           # За ATAPI устройство
# cdrecord -scanbus                               # За откриване на записващото устройство (като 1,0,0)
# cdrecord dev=1,0,0 imagefile.iso
```

#### Linux

Също използвайте `cdrecord` на Linux както е описано по-горе. Допълнително е възможно да използвате чистия ATAPI интерфейс, който се намира с:

```
# cdrecord dev=ATAPI -scanbus
```

И записване на CD/DVD както по-горе.

### Конвертиране на Него .img файл в .iso

Него просто добавя 300Kb header към нормалния iso образ. Това може да бъде уредено с `dd`.

## Резерва и възстановяване

Резервирането и възстановяването се правят с потребителя `rsqcl` или `rsqclgres`. Резервиране и възстановяване на една база данни:

```
# rsqcl_dump --clean dbname > dbname_sq1.dump
# rsqcl dbname < dbname_sq1.dump
```

Резервиране и възстановяване на всички бази данни (включително потребители):

```
# rsqcl_dumpall --clean > full.dump
# rsqcl -f full.dump restore
```

В този случай възстановяването е стартирано с базата данни `restore`, което е по-добре когато се преареща празна група.

## 18.2 MYSQL

### Промяна на mysql root или потребителска парола

#### Метод 1

```
# /etc/init.d/mysql stop
или
# killall mysqld
# mysqladmin --skip-grant-tables
# mysqladmin -u root password 'newpasswd'
# /etc/init.d/mysql start
```

#### Метод 2

```
# mysql -u root mysql
mysql> UPDATE USER SET PASSWORD=PASSWORD("newpassword") where user='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;                                # Използвайте потребителско име вместо "root"
mysql> quit
```

### Създаване на потребител и база данни

```
# mysql -u root mysql
mysql> CREATE DATABASE bobdb;
mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'bob'@'%' IDENTIFIED BY 'pwd'; # Използвайте localhost вместо %
# за ограничаване на достъпа до мрежата
mysql> DROP DATABASE bobdb;
mysql> DROP USER bob;
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user='bob and host='hostname'; # Адап. команда
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

### Предоставяне на отдалечен достъп

Отдалечения достъп обикновено е разрешен за една база данни, а не за всичките. Файлът `/etc/mysql.conf` съдържа IP адреса, към който да се свърже. Обикновено трябва да махнете коментара от реда `bind-address =`.

```
# mysql -u root mysql
mysql> GRANT ALL ON bobdb.* TO bob@'xxx.xxx.xxx' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
mysql> REVOKE GRANT OPTION ON bob.* FROM bob@'xxx.xxx.xxx.xxx';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;                                # Използвайте 'hostname' или също '%' за пълен достъп
```

### Резерва и възстановяване

Резервиране и възстановяване на една база данни:

```
# mysqldump -u root -psecret --add-drop-database dbname > dbname_sq1.dump
# mysql -u root -psecret -D dbname < dbname_sq1.dump
```

## 16.5 Копиране на аудио компакт диск

Програмата `screamaoia12` може да запише аудио парчета (FreeBSD порт в `audio/screamaoia/`), `oggenc` може да кодира в Ogg Vorbis формат, `lame` конвертира в mp3.

```
# screamaoia -B # Копира парчетата в wav файлове в настоящата директория
# lame -b 256 in.wav out.mp3 # Кодира в mp3 256 kb/s
# for i in *.wav; do lame -b 256 $i -basename $i .wav .mp3; done
# oggenc in.wav -b 256 out.ogg # Кодира в Ogg Vorbis 256 kb/s
```

## 17 Принтиране

### 17.1 Принтиране с lpr

```
# lpr unixtoolbox.ps # Принтира на принтера по подразбиране
# export PRINTER=hp4600 # Променя принтера по подразбиране
# lpr -P hp4500 #2 unixtoolbox.ps # Използва принтер hp4500 и принтира 2 копия
# lpr -o Duplex=DuplexNoTumble ... # Принтира дуплекс по дългата страна
# lpr -o PageSize=A4, Duplex=DuplexNoTumble ...
# lprq # Проверява опашката на принтера по подразбиране
# lprq -l -P hp4500 # Опашката на принтер hp4500 с многословие
# lprm - # Премахва всички потребителски задачи от принтера по подраз
# lprm -P hp4500 3186 # Премахва задача 3186. Намирате номера на задача с lprq
# lprc status # Списък със всички налични принтери
# lprc status hp4500 # Проверява дали принтера е на линия и дължината на опашката
```

## 18 Бази данни

### 18.1 PostgreSQL

**Промяна на root или потребителска парола**

```
# psql -d template1 -U postgres
> alter user postgres with password 'postgres_password'; # Използвайте потребителско име вместо "postgres"
```

**Създаване на потребител и база данни**

Командите `createuser`, `dropuser`, `createdb` и `dropdb` са удобни преки пътища еквиваленти на SQL командите. Новият потребител е `bob` с база данни `bobdb`; използване като `root` с `psql` супер потребителя на базата данни:

```
# createuser -U postgres -P bob # -P ще попита за парола
# createdb -U postgres -O bob bobdb # новата bobdb принадлежи на bob
# dropdb bobdb # Изтрива базата данни bobdb
# dropuser bob # Изтрива потребителя bob
```

Главния механизъм за автентикация на базата данни е конфигуриран в `pg_hba.conf`

**Предоставяне на отдалечен достъп**

Файлт `$PGSQL_DATA_D/postgresql.conf` оказва адреса, към който да се свърже. Обикновено `listen_addresses = '*'` за PostgreSQL 8.x.

Файлт `$PGSQL_DATA_D/pg_hba.conf` дефинира контрола върху достъпа. Примери:

# TYPE	DATABASE	USER	IP-ADDRESS	IP-MASK	METHOD
host	bobdb	bob	212.117.81.42	255.255.255.255	password
host	all	all	0.0.0.0/0		password

12. <http://xiph.org/paranoia/>

```
# dd bs=1k if=imagefile.nrg of=imagefile.iso skip=300
```

**Конвертиране на bin/cue образ в .iso**

Малката `bchunk` програма<sup>1</sup> може да направи това. Тя е във FreeBSD портовете в `sysutils/bchunk`.

```
# bchunk imagefile.bin imagefile.cue imagefile.iso
```

### 3.10 Създаване на файлов-базиран образ

На пример дял от 1GB използвайки файла `/usr/vdisk.img`.

#### FreeBSD

```
# dd if=/dev/random of=/usr/vdisk.img bs=1k count=1M
# mdconfig -a -t vnode -f /usr/vdisk.img -u 1 # Създава устройство /dev/md1
# bsdlabeled -w /dev/md1
# newfs /dev/md1c
# mount /dev/md1c /mnt
# umount /mnt; mdconfig -d -u 1; rm /usr/vdisk.img # Почиства md устройството
```

#### Linux

```
# dd if=/dev/zero of=/usr/vdisk.img bs=1024k count=1024
# mkfs.ext3 /usr/vdisk.img
# mount -o loop /usr/vdisk.img /mnt
# umount /mnt; rm /usr/vdisk.img # Почистване
```

#### Linux с losetup

`/dev/zero` е много по-бърз от `urandom`, но по-малко сигурен за криптиране.

```
# dd if=/dev/urandom of=/usr/vdisk.img bs=1024k count=1024
# losetup /dev/loop0 /usr/vdisk.img # Създава и асоциира /dev/loop0
# mkfs.ext3 /dev/loop0
# mount /dev/loop0 /mnt
# losetup -a
# umount /mnt
# losetup -d /dev/loop0
# rm /usr/vdisk.img # Проверява използваните серии (loops)
# Отделане
```

### 3.11 Създаване на мегоу файлова система

Мегоу-базирана файлова система е много бърза за тежки IO програми. Как да създадете 64 MB дял прикачен към `/memdisk`:

#### FreeBSD

```
# mount_mfs -o rw -s 64M md /memdisk
# umount /memdisk; mdconfig -d -u 0 # Почиства md устройството
md /memdisk mfs rw,-s64M 0 0 # /etc/fstab въвеждане
```

#### Linux

```
# mount -t tmpfs -o size=64m tmpfs /memdisk
```

1. <http://freshmeat.net/projects/bchunk/>

### 3.12 Диск производителностDisk perfotmanse

Четене и записване на 1 GB файл на дъп ad453c (/home)

```
# time dd if=/dev/ad453c of=/dev/null bs=1024k count=1000
# time dd if=/dev/zero bs=1024k count=1000 of=/home/1Gb.file
# hdparm -tT /dev/hda # Само за Linux
```

## 4 Мрежа

Рутиране (r14) | Допълнително IP (r15) | Промяна на MAC (r15) | Портове (r15) | Firewall (r15) | IP Препращане (r16) | NAT (r16) | DNS (r16) | DHCP (r18) | Трафик (r18) | QoS (r19) | NIS (r20)

### 4.1 Откриване на проблеми(Виж също Анализ на трафика) (page 18)

```
# mi-diaq eth0 # Покажи статуса на връзката (Linux)
# ifconfig fxr0 # Проверка на "media" полето в FreeBSD
# atr -a # Проверка на рутер (или хост) ARP записа (вс. OS)
# ping sb.vu # Проверка нещо дето пробваме...
# traceroute sb.vu # Покажи пътя на рутиране до дестинацията
# mi-diaq -F 100baseT-TP eth0 # Форсиране на 100Mbps Full duplex (Linux)
# ifconfig fxr0 media 100baseTX mediaopt full-duplex # Същото за FreeBSD
# netstat -s # Системна статистика за всички мрежови протоколи
```

### 4.2 Рутиране

Показване на рутинг таблицата

```
# route -n # Linux
# netstat -rn # Linux, BSD и UNIX
# route print # Windows
```

Добавяне и изтриване на рутиране

FreeBSD

```
# route add 212.117.0.0/16 192.168.1.1
# route delete 212.117.0.0/16
# route add default 192.168.1.1
```

Добавяне на перманентно рутиране в /etc/rc.conf

```
static_routes="myroute"
route_myroute="-net 212.117.0.0/16 192.168.1.1"
```

Linux

```
# route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.0 gw 192.168.16.254
# ip route add 192.168.20.0/24 via 192.168.16.254
# route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.0 dev eth0
# route add default gw 192.168.51.254
# ip route add default via 192.168.51.254 # същото с ip рутиране
# route delete -net 192.168.20.0 netmask 255.255.0
```

Windows

```
# Route add 192.168.50.0 mask 255.255.255.0 192.168.51.253
# Route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.51.254
```

Използвай add -r за перманентно рутиране.

```
# ldd /usr/bin/rsync # списък с всички необходими библиотеките за работа
# lddnsfig -n /path/to/ldbs/ # Добавя път към зависимостите за споделяните б
# lddnsfig -m /path/to/ldbs/ # FreeBSD
# LD_LIBRARY_PATH # Промениватата сгата връзка към пътя до библиотеката (пък г
```

## 16 Конвертиране на медия

Понякога някой просто се нуждае да конвертира видео, аудио файл или документ в друг формат.

### 16.1 Текст кодиране

Текст кодирането може да стане напълно грешно, особено когато езика изисква специални символи като äö. Командата iconv може да конвертира от една кодировка в друга.

```
# iconv -f <From encoding> -t <To encoding> <input file>
# iconv -f ISO8859-1 -t UTF-8 -o file.iconv > file_utf8
# iconv -l # Списък с познатите набори от кодирани символи
```

С опцията -f, iconv ще използва локалния набор от символи, което обикновено е добре ако документта се показва добре.

### 16.2 Unix - DOS нови редове

Конвертиране от DOS (CR/LF) към Unix (LF) нови редове в Unix шел. Виж също dos2unix и unix2dos ако ги имате.

```
# sed 's.$//.' dosfile.txt > unixfile.txt
```

Конвертиране от Unix към DOS нови редове в Windows среда. Използвай sed от mingw или cygwin.

```
# sed -n p unixfile.txt > dosfile.txt
```

### 16.3 PDF към Jpeg и съединяване на PDF файлове

Конвертиране на PDF документ с gs (GhostScript) в jpeg (или png) изображения за всяка страница. Също така много по-кратко с convert (от ImageMagick или GraphicsMagick).

```
# gs -dVATCHN -dNOPAUSE -sDEVICE=jpeg -r150 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 \
-dMaxStringSize=8192 -sOutputFile=unixtooldbox_%d.jpg unixtooldbox.pdf
# convert unixtooldbox.pdf unixtooldbox-%03d.png # Създава прост PDF с всички изобразения
# convert * .jpeg images.pdf
```

GhostScript може също и да обедини няколко pdf файла в един.

```
# gs -q -sPAPER=SIZE=a4 -dNOPAUSE -dVATCHN -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=all.pdf \
file1.pdf file2.pdf ... # В Windows използвайте '# ' вместо ' '
```

### 16.4 Конвертиране на видео

Компресиране на Canon digicam видео с тред4 кодек и поправяне на повредения звук.

```
# mencoder -o videoout.avi -oac mp3lame -ovc lavc -state 11025 \
-samples 1 -af-adv force=1 -lameopts preset=medium -lavcopts \
vcodec=mp3reg4v2:vbitrate=600 -mc 0 videoin.avi
```

```
# pwd
# mkdir -p /path/to/dir
# rmdir /path/to/dir
# rm -rf /path/to/dir
# cp -la /dir1 /dir2
# cp -lpR /dir1 /dir2
# mv /dir1 /dir2
```

```
# Показва работната директория
# Без съобщение за грешка ако съществува, създава и съответств.
# Премахва празна директория
# Премахва директория и нейното съдържание (принудително)
# Архивира и свързва пълно файлове вместо да ги копира
# Същото за FreeBSD
# Преименува директория
```

## 15 Инсталиране на софтуер

### 15.1 Списък с инсталираните пакети

```
# rpm -qa
# dpkg -l
# pkg_info
# pkg_info -W smbdc
# pkginfo

# Списък с инсталираните пакети (RH, SuSE, RPM базирани)
# Debian, Ubuntu
# FreeBSD списък с всички инсталирани пакети
# FreeBSD показва към кой пакет принадлежи smbdc
# Solaris
```

### 15.2 Добавяне/премахване на софтуер

Обвивки: `yast2/yast` за SuSE, `redhat-config-packages` за Red Hat.

```
# rpm -i пакет_име.rpm
# rpm -e пакет_име
```

#### Debian

```
# apt-get update
# apt-get install emacs
# dpkg --remove emacs
```

#### FreeBSD

```
# pkg_add -r rsync
# pkg_delete /var/db/pkg/rsync-xx
# Изтрива пакета rsync
```

Задайте от къде да се взимат пакетите чрез `PACKAGESITE` променливата. На пример:

```
# export PACKAGESITE=ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages/Latest/
# or ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6-stable/Latest/
```

#### FreeBSD портове

Дървото на портовете `/usr/ports/` е колекция от софтуер, готов за компилиране и инсталиране. Портовете се обновяват с програмата `portsnap`.

```
# portsnap fetch extract
# portsnap fetch update
# cd /usr/ports/net/rsync/
# make install distclean
# make package

# Създава дървото при стартиране за първи път
# Обновява дървото с портовете
# Избира пакет за инсталиране
# Инсттира и почиства (всичк също man ports)
# Създава изпълним пакет за порта
```

### 15.3 Път до библиотеката

Поради комплексни зависимости и свързване по време на работа (`runtime`), програмите са трудни за копиране на друга система или дистрибуция. Все пак за малки програми с малко зависимости, либсващите библиотеки могат да бъдат прехвърлени. Библиотеките за работно време (и липсващите) се проверяват с `ldd` и контролират с `ldconfig`.

### 4.3 Конфигурация на втори IP адрес

#### Linux

```
# ifconfig eth0 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0
# ifconfig eth0:0 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0

# Първи IP
# Втори IP
```

#### FreeBSD

```
# ifconfig fxp0 inet 192.168.50.254/24
# ifconfig fxp0 alias 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0

# Първи IP
# Втори IP
```

Перманентно добавяне в `/etc/rc.conf`

```
ifconfig fxp0="inet 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0"
ifconfig fxp0_alias="192.168.51.254 netmask 255.255.255.0"
```

### 4.4 Промяна на MAC адрес

```
# ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05
# ifconfig fxp0 link 00:01:02:03:04:05

# Linux
# FreeBSD
```

### 4.5 Използвани портове

Отворени портове за слушане:

```
# netstat -an | grep LISTEN
# lsof -i
# socklist
# socketstat -4
# netstat -anp --tcp --tcp | grep LISTEN
# netstat -tup
# netstat -tupl
# netstat -ano

# Linux списък на всички интернет връзки
# Linux списък на всички отворени гнезда/сокеи
# FreeBSD списък на приложенията
# Linux
# Списък на активните връзки от/към системата (Linux)
# Списък на слушащите портове (Linux)
# Windows
```

### 4.6 Защитна стена

Проверка за работеща защитна стена (само за типична конфигурация):

#### Linux

```
# iptables -L -n -v
Отваряне на iptables защитна стена
# iptables -Z
# iptables -F
# iptables -X
# iptables -P INPUT ACCEPT
# iptables -P FORWARD ACCEPT
# iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Статус
# Нулиране на пакетите и байтовите броячи във всички правила
# Нулиране на всички правила
# Изтриване на всички правила
# Отваряне на всичко
```

#### FreeBSD

```
# ipfw show
# ipfw list 65535
# sysctl net.inet.ip.fw.enable=0
# sysctl net.inet.ip.fw.enable=1

# Статус
# ако отговора е "65535 deny ip from any to any" защитната
# Изключване
# Включване
```

## 4.7 IP Препращане за рутирание

### Linux

Проверка и включване на IP препращане с:

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Проверка на IP препращане 0=изключено, 1=включено
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
or edit /etc/sysctl.conf with:
net.ipv4.ip_forward = 1
```

### FreeBSD

Проверка и включване с:

```
# sysctl net.inet.ip.forwarding # Проверка на IP препращане 0=изключено, 1=включено
# sysctl net.inet.ip.forwarding=1
# sysctl net.inet.ip.fastforwarding=1 # За посвечен рутер или защитна стена
Держанетно добавяне в /etc/rc.conf:
gateway_enable="YES" # Поставяне на YES ако хоста ще е gateway.
```

## 4.8 NAT - Трансляция на мрежови адреси

### Linux

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE # за активиране на NAT
# iptables -t nat -A PREROUTING -r tcp -d 78.31.70.238 --dport 20022 -j DNAT \
--to 192.168.16.44:22 # Препращане на порт 20022 към вътрешен IP порт на ssh
# iptables -t nat -A PREROUTING -r tcp -d 78.31.70.238 --dport 993:995 -j DNAT \
--to 192.168.16.254:993:995 # Препращане на портове в обхвата 993-995
# ip route flush cache # Проверка на NAT статуса
# iptables -L -t nat
```

Изтриване на препращането с -D вместо -A.

### FreeBSD

```
# natd -s -m -u -dynamic -f /etc/natd.conf -n fxp0
Or edit /etc/rc.conf with:
firewall_enable="YES" # Поставяме YES за включване на защитната стена
firewall_type="open" # Тип защитна стена (вжж /etc/rc.firewall)
natd_enable="YES" # Включване на natd (ако firewall_enable == YES).
natd_interface="vip0" # Публичен интерфейс или IP адрес за използване.
natd_flags="-s -m -u -dynamic -f /etc/natd.conf"
```

Препращане на портове:

```
# cat /etc/natd.conf
same_ports yes
use_sockets yes
unredirected_only
# redirect port tcp insideIP:2300-2399 3300-3399 # обхваат на портовете
redirect port udp 192.168.51.103:7777 7777
```

## 4.9 DNS

В Unix DNS записите са валидни за всички интерфейси и се описват в /etc/resolv.conf. Домейнът, в който хостът трябва да се намира също се описва в този файл. Минималната конфигурация е:

## Screen команди (в screen)

Всички screen команди започват с **Ctrl-a**.

- **Ctrl-a ?** помощ и обобщение на функциите
  - **Ctrl-a c** създава нов прозорец (терминал)
  - **Ctrl-a Ctrl-n and Ctrl-p** превключва към следващия или предишния прозорец в списъка, по номер.
  - **Ctrl-a Ctrl-N** където N е число от 0 до 9, за превключване към съответстващия прозорец.
  - **Ctrl-a "** за получаване на управляем списък с работещите прозорци
  - **Ctrl-a a** за изчистване на пропуснат Ctrl-a
  - **Ctrl-a Ctrl-d** за прекъсване и напускане на сесията работеща във фона
  - **Ctrl-a x** заключва screen терминала с парола
- Screen сесията е прекъсната, когато програмата в работещия терминал е затворена и вие излезете от терминала.

## 14.7 Find

Някои важни опции:

```
-x (на BSD) -xdev (на Linux) Остава на същата файлова система (dev в (stab)).
-exec cmd {} \; Изпълнява команда и заменя {} с пълен път
-name Катo -наме, но се влияе от случая
-ls Показва информация за файла (като ls -la)
-size n п е +n (К М Г Т Р)
-smn n Статуса на файла беше променен преди n минути.
```

```
# find -type f ! -perm -444 # Намира файлове, които немогат да бъдат четени от всеки.
# find -type d ! -perm -111 # Намира директории, които не са достъпни за всички.
# find /home/user/ -smn 10 -print # Файлове създадени или променени в последните 10 минути.
# find -name "*.sh" | xargs grep -E 'exit' # Търси "exit" в пази директория и следващите под
# find / -name "*.core" | xargs rm # Намира core димпъри и ги изтрива
# find / -name "*.core" -print -exec rm {} \; # Other syntax
# find. \(-name "*.jpg" -o -name "*.jpg" \) -print
# name is not case sensitive
# find. \(-name "*.jpg" -o -name "*.jpg" \) -print -exec tar -rf images.tar {} \;
# find. -type f -name "*.txt" | -name README.txt -print # Exclude README.txt files
# find /var/ -size +1M -exec ls -lh {} \;
# find /var/ -size +1M -ls # This is simpler
# find /usr/ports/ -name work -type d -print -exec rm -rf {} \; # Clean the ports
Find files with SUID; those files have to be kept secure
# find / -type f -user root -perm -4000 -exec ls -l {} \;
```

1 core димп - е снимка на прекъснат процес записан при дебъгване. Основния файл е създаден под името **core** в настоящата директория на процеса, когато някогe нетипично събитие е причината за прекъсването му.

## 14.8 Разни

```
# which command # Показва пълен път за команда
# time command # Показва колко време е необходимо за изпълнение
# set | grep $USER # Списък с настоящата среда
# cal -3 # Показва тримесечен календар
# date [-l|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
# date 10022155 # Задава дата и час
# whatis grep # Показва кратка информация за команда или дума
# whereis java # Търси път и стандартни директории за дума
# setenv varname value # Задава променлива за средата varname към value (sh/ksh/bas
# export varname="value" # Задава променлива за средата varname към value
```



```
# dd bs=1M if=/dev/ad4s3e | gzip | ssh eedcoba@fry 'dd of=ad4s3e.gz' # същото отдалечено
# gunzip -dc ad4s3e.gz | ssh eedcoba@host 'dd of=/dev/ad0s3e bs=1M'
# dd if=/dev/ad0 of=/dev/ad2 skip=1 bs=4k conv=noerror # Пропуска MBR
# Това е необходимо ако дестинацията (ad2) е по-малка.
```

## Възстановяване

Командата `dd` ще прочете **всеки отделен блок** от дяла, дори блоковете. В случай на проблеми по-добре е да използвате опцията `conv=sync,noerror` така `dd` ще пропусне лоши сектори и ще запише нули в дестинацията. Съответно е важно да сложите размера на блока на равен или по-малък от размера на дисковия блок. Размер от 1к изглежда безопасен, сложете го с `bs=1k`. Ако диска има лоши сектори и данните трябва да бъдат възстановени от дял, създайте файл-снимка с `dd`, прикачете снимката и копирайте съдържанието на нов диск. С опцията `noerror`, `dd` ще пропусне лошите сектори и вместо това ще запише нули, от това само данните съдържачи се в лошите сектори ще бъдат загубени.

```
# dd if=/dev/hda of=/dev/null bs=1m # Проверява за лоши блокове
# dd bs=1k if=/dev/hda1 conv=sync,noerror,no trunc | gzip | ssh \ # Изпраща до отдалечен
root@fry 'dd of=hda1.gz bs=1k'
# dd bs=1k if=/dev/hda1 conv=sync,noerror,no trunc of=hda1.img # Съхранява във файл-снимка
# mount -o loop /hda1.img /mnt # Прикача снимката (page 13)
# rsync -ax /mnt/ /newdisk/ # Копира на нов диск
# dd if=/dev/hda of=/dev/hda # Определя магнетичното състояние
# Горното е полезно за обновяване на диск. Напълно е безопасно, но трябва да бъде откачен (unmc
```

## Изтриване

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/hdc count=1 # Изтрива MBR и таблицата на дяла
# dd if=/dev/zero of=/dev/hdc # Изтрива целия диск
# dd if=/dev/urandom of=/dev/hdc # Изтрива целия диск по-добре
# kill -USR1 PID # Показва прогреса на dd (Само за Linux!)
```

## 14.6 screen

Screen има две основни функции:

- Стартирани на няколко конзолни сесии в една конзола/терминал.
- Стартирана програма е отделена от истинския терминал и така може да работи на фона. Истинския терминал може да бъде затворен и прикачен по-късно.

### Кратък пример за стартиране

стартирайте `screen` с:

```
# screen
```

В `screen` сесията можем да стартираме дълго работеща програма (отгоре на останалите). Откачаме терминала и прикачаме същия терминал от друга машина (през `ssh` например).

```
# top
```

Сега разкачаме с **Ctrl-a Ctrl-d**. Прикачаме терминала с

```
# screen -r
```

или по-добре:

```
# screen -R -D
```

Прикача `top` и `сега`. По-подробно това означава: Ако сесията работи, тогава преприкачи. Ако е необходимо първо разкачете и излезте отдалечено. Ако не е стартирана я създайте и осведовете потребителя.

```
nameserver 78.31.70.238
search sleepyowl.net intern.net
domain sleepyowl.net
```

Проверка на името на домейна с:

```
# hostname -d # Същото като dnsdomainname
```

## Windows

Във Windows DNS се конфигурира за интерфейс. За показване конфигурацията на DNS и изтриване на DNS кеша:

```
# ipconfig /? # Помощ
# ipconfig /all # Цялата информация вкл. DNS
# ipconfig /flushdns # Изтриване на DNS кеша
```

## Препращане на заявки

`dig` е вашия инструмент за проверка на DNS настройките. Например публичен DNS сървър 213.133.105.2 `ns.second-ns.de` може да се използва за тест. Вижте от кой сървър клиента получава отговор (упростен отговор).

```
# dig sleepyowl.net
sleepyowl.net. 600 IN A 78.31.70.238
; SERVER: 192.168.51.254#53(192.168.51.254)
```

Рутерът 192.168.51.254 отговоря и отговорът е А запис. Всеки запис може да бъде извикан и DNS сървърът може да се избере с @:

```
# dig MX google.com # Получаване на пощенските MX записи
# dig @127.0.0.1 NS sun.com # За тест на локалния сървър
# dig @204.97.212.10 NS MX heise.de # Заявка към външен сървър
# dig AXFR @ns1.xname.org cb.vu # Получаване на цялата зона (трансфер на зона)
```

Програмата `host` също е мощна.

```
# host -t MX cb.vu # Получаване на пощенските MX записи
# host -t NS -T sun.com # получаване на NS запис през TCP връзка
# host -a sleepyowl.net # Получаване на всичко
```

## Обратни заявки

Наимране на име по IP адрес (`in-addr.agra`). Може да бъде направено с `dig`, `host` и `nslookup`:

```
# dig -x 78.31.70.238
# host 78.31.70.238
# nslookup 78.31.70.238
```

## /etc/hosts

Единични хостове могат да се конфигурират в `/etc/hosts` вместо стартиране на `named` локално за разрешаване на заявки по имена. Форматът е прост, например:

```
78.31.70.238 sleepyowl.net sleepyowl
```

Приоритетът между `hosts` и `dns` заявка, т.е. редът на резолюцията по име, може да се конфигурира в `/etc/nsswitch.conf` \* И \* `/etc/host.conf`. Файлът съществува и във Windows, обикновено в:

```
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
```

## 4.10 ДНСР

### Linux

Някои дистрибуции (SUSE) използват dhcpd като клиент. Интерфейса по подразбиране е eth0.

```
# dhcpd -p eth0 # Предизвиква обновяване
# dhcpd -k eth0 # освобождаване и изключване
```

Обхвата с пълната информация се намира в:

```
/var/lib/dhcpd/dhcpd-eth0.info
```

### FreeBSD

FreeBSD (и Debian) използват dhclient. За конфигурация на интерфейс (например bge0) стартирайте:

```
# dhclient bge0
```

Обхвата с пълната информация се намира в:

```
/var/db/dhclient.leases.bge0
```

Използвайте

```
/etc/dhclient.conf
```

За настройка на опциите или поставяне на други опции:

```
# cat /etc/dhclient.conf
interface "xl0" {
    prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
    default domain-name "sleerowl.net";
    supersede domain-name "sleerowl.net";
}
```

### Windows

dhcp обхвата може да бъде обновен с ipconfig:

```
# ipconfig /renew # обновяване на всички адаптери
# ipconfig /renew LAN # обновяване на адаптера "LAN"
# ipconfig /release WLAN # освобождаване на адаптера "WLAN"
```

Да, добра идея е да си именувате адаптера с просто име!

## 4.11 Анализ на трафика

Wmon<sup>2</sup> е малък конзолен монитор на лентата и може да показва потока през различните интерфейси.

### Сниф/подслушване с tcpdump

```
# tcpdump -l -i bge0 not port ssh and src \{192.168.16.121 or 192.168.16.54\}
# tcpdump -l -i > dump && tail -f dump
# tcpdump -i r10 -w traffic.r10
# tcpdump -x traffic.r10
# tcpdump port 80
# tcpdump host google.com
# tcpdump -i eth0 -X port \{110 or 143\}
# tcpdump -n -i eth0 icmp
# tcpdump -i eth0 -s 0 -A port 80 | grep GET # -s 0 за пълен пакет -A за ASCII
```

Още важни опции:

```
2.ntpr://people.suug.ch/~guy/wmon/
```

## 14.4 tar

Командата tar (tare архив) създава и извлича архиви от файлове и директории. Архивът tar не е компресиран, компресиран архив има разширението .tgz или .tar.gz (zip) или .tbz (bzr2). Не използвайте пълен път когато създавате архив, вероятно искате да го разархивирате в другаде. Някои полезни команди са:

### Създаване

```
# cd /
# tar -cxf home.tar home/ # архивира цялата /home директория (с за създаване)
# tar -czf home.tgz home/ # същото със zip компресия
# tar -cjf home.tbz home/ # същото с bzr2 компресия
```

Само вмъква една (или две) директории от дърво, но запазва относителната структура. За примерен архиве /usr/local/etc и /usr/local/www и първата директория в архива трябва да бъде local/.

```
# tar -C /usr -czf local.tgz local/etc local/www
# tar -C /usr -xzf local.tgz # За разархивирание локалната директория в /usr
# cd /usr; tar -xzf local.tgz # е същото като горното
```

### Разархивирание

```
# tar -tzf home.tgz # поглежда в архива без да го разархивира (списък)
# tar -xvf home.tar # разархивира архива тук (x за разархивирание)
# tar -xzf home.tgz # същото със zip компресия
# tar -xjf home.tbz # същото с bzr2 компресия
# tar -xjf home.tgz home/colln/file.txt # възстановява отделен файл
```

### По-разширено

```
# tar c dir/ | gzip | ssh user@remote 'dd of=dir.tgz' # архивира dir/ и записа отделено.
# tar cvf - `find -print` > backup.tar # архивира настоящата директория.
# tar -cf - -C /etc . | tar xrf - -C /backup/etc # Копира директории
# tar -cf - -C /etc . | ssh user@remote tar xrf - -C /backup/etc # Отдадено копиране.
# tar -czf home.tgz --exclude '*.*' --exclude 'tmp/' home/
```

## 14.5 dd

Програмата dd (disk dump) се използва за копиране на дялове и дискове и за други трикове с копиране. Типично използване:

```
# dd if=<source> of=<target> bs=<byte size> conv=<conversion>
```

Важни опции при конвертиране:

```
notync не отрязва крайния файл, всички нули ще бъдат записани като нули.
noctty продължава след прочитане на грешки (н.пр. лоши блокове)
sync попълва всеки входящ блок с нули до ibs-размер
```

По подразбиране байт-размера е 512 (един блок). МВР, където таблицата на дяла се намира, е във първия блок, Първите 63 блока от диска са празни. По-големи байт-размери се копират по-бързо, но изискват повече памет.

### Резерва и възвръщане

```
# dd if=/dev/hda of=/dev/hdc bs=16065b # копира диск в диск (със същия размер)
# dd if=/dev/sda7 of /home/root.img bs=4096 conv=notync,noctty # резерва /
# dd if /home/root.img of=/dev/sda7 bs=4096 conv=notync,noctty # възвръщане /
# dd bs=1M if=/dev/ada3e | gzip -c > ada3e.gz # архивирание чрез zip на резерва
# gunzip -dc ada3e.gz | dd of=/dev/ada03e bs=1M # възстановяване на zip
```

**?pattern** Търси назад за (N-тия) съответстващ ред.  
**n** Повтори предишното търсене (за N-тото срещане).  
**N** Повтаря последното търсене в обратна посока.  
**q** изход

## 14.2 vi

Vi е наличен във ВСЯКА Linux/Unix инсталация и затова е полезно да знаете някои основни команди. Има два режима: команден режим и въвеждащ режим. Командния режим се включва с [ESC], въвеждащият режим с i.

### Изход

**:w** новоименафайла    записва файла в новоименафайла  
**:wq** или **:x**    запис и изход  
**:q!**    изход без запис

### Търсене и местене

**/**string    Търси напред за string  
**?**string    Търси назад за string  
**n**    Търси за следващото появяване на string  
**N**    Търси за предишното появяване на string  
**{**    Премества с параграф назад  
**}**    Премества с параграф напред  
**1G**    Премества до първия ред на файла  
**nG**    Премества до n-тия ред на файла  
**G**    Премества до последния ред на файла  
**:%s/OLD/NEW/g**    Търси и замества всеки резултат

### Изтриване на текст

**dd**    Изтрива настоящия ред  
**D**    Изтрива до края на реда  
**dw**    Изтрива дума  
**x**    Изтрива символ  
**u**    Връща последното  
**U**    Връща всички промени за съответния ред

## 14.3 mail

Командата mail е просто приложение за четене и пращане на мейл, обикновено е инсталирано, за да изпратите мейл просто напишете "mail user@domain". Първия ред е заглавието, след това съдържанието на писмото. Прекъснете и изпратете писмото с една точка (.) на нов ред. На пример:

```
# mail c@cb.vu
Subject: Your text is full of typos
"For a moment, nothing happened. Then, after a second or so,
nothing continued to happen."
.
EOT
#
```

Това също работи и с лула:

```
# echo "This is the mail body" | mail c@cb.vu
```

This is also a simple way to test the mail server.

**-A** Показва всеки пакет в текстов вид (без "шапка")  
**-X** Показва пакетите в hex и ASCII  
**-I** Буферира стандартния изход  
**-D** Показва достъпните интерфейси

Във Windows използвайте windump от [www.winpcap.org](http://www.winpcap.org). Използвайте windump -D за списък на интерфейсите.

### Сканиране с nmap

Nmap<sup>3</sup> е порт скенер с OS детекция, обикновено е инсталиран в повечето дистрибуции и е достъпен и за Windows. Ако вие не сканирате вашите сървъри, хакерите го правят за вас...

```
# nmap cb.vu                    # сканира всички резервирани TCP портове на хоста
# nmap -sP 192.168.16.0/24    # Показва кой IP е използван от кой хост в 0/24
# nmap -sS -sV -O cb.vu      # Прави невидимо SYN сканиране със версия и OS детекция
PORT            STATE    SERVICE
22/tcp         open     ssh
25/tcp         open     smtp
80/tcp         open     http
[...]
Running: FreeBSD 5.X
Uptime 33.120 days (since Fri Aug 31 11:41:04 2007)
```

## 4.12 Контрол на трафика (QoS)

Контрола на трафика управлява заявките, политиките, разпределението и други параметри на трафика в мрежа. Следващите примери са за прости практически приложения на Linux и FreeBSD възможностите за по-добро използване на достъпната лента.

### Ограничаване на ъплоуда

DSL или кабелните модеми имат дълга опашка за подобрение на производителността на ъплоуд. Обаче запълването на опашката от бързо устройство ( мрежова карта ) драстично ще намали интерактивността. Следователно е полезно да се намали нивото на ъплоуд на устройството, за да се напасне с това на модема, това би подобрило много интерактивността. Настройте на около 90% от максималната модемна (кабелна) скорост.

#### Linux

За 512 Kbit ъплоуд модем.

```
# tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 480kbit latency 50ms burst 1540
# tc -s qdisc ls dev eth0                    # Cratyc
# tc qdisc del dev eth0 root                # Изтриване на опашката
# tc qdisc change dev eth0 root tbf rate 220kbit latency 50ms burst 1540
```

#### FreeBSD

FreeBSD използва dummynet трафик оформител, който се конфигурира с ifrw. Използват се потоци за натройка на лимитите на лентата в [K|M]{bit/s|Byte/s}. 0 означава неограничена лента. Използването на същия номер поток ще преконфигурира съществуващия. Например ограничаване на ъплоуд лентата до 500 Kbit.

```
# kldload dummynet                         # зареждане на модула ако е необходимо
# ipfw pipe 1 config bw 500Kbit/s          # създаване на поток с ограничена лента
# ipfw add pipe 1 ip from me to any        # отклоняване напълния ъплоуд към потока
```

<sup>3</sup><http://insecure.org/nmap/>

## QoS/Качество на услугата

### Linux

Приоритизиране на опашката с tc за оптимизация на VoIP. Пълния пример може да се види на [voip-info.org](http://voip-info.org) или [www.howtoforge.com](http://www.howtoforge.com). Предполага се, че VoIP използва udr на портове 10000:11024 и устройството eth0 (може да бъде и ppp0 или so). Следващите команди дефинират QoS в три опашки и принуждават VoIP трафика в опашка 1 с QoS 0x1e (всички битове са вдигнати). Трафика по подразбиране тече в опашка 3 и QoS *Minimize-Delay* тече в опашка 2.

```
# tc qdisc add dev eth0 root handle 1: prio prio1mar 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0
# tc qdisc add dev eth0 parent 1:1 handle 10: sfq
# tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 20: sfq
# tc qdisc add dev eth0 parent 1:3 handle 30: sfq
# tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1: prio 1 u32 \
match ip dport 10000 0x3c00 flowid 1:1
# използва сървърния опашат портове
match ip dst 123.23.0.1 flowid 1:1
# или/и използва сървърния IP
```

### Статус и премахане с

```
# tc -s qdisc ls dev eth0 # статус на опашката
# tc qdisc del dev eth0 root # изтриване на всички QoS
```

### Калкулиране на обхвата портове и маска

tc филтъра дефинира обхват портове с порт и маска, които трябва да изчислите. Намерете 2^N края на набора портове, намалете с набора и конвентрирайте в HEX. Това е маската. Пример за 10000 -> 11024, набора е 1024.

```
# 2^13 (8192) < 10000 < 2^14 (16384) # краят е 2^14 = 16384
# echo "obase=16:(2^14)-1024" | bc # маската е 0x3c00
```

### FteeBSD

Максималната лента на връзката е 500Kb/s и дефинираме три опашки с приоритети 100:10:1 за VoIP: ssh:всичко останало.

```
# ifbw pipe 1 config bw 500Kbit/s
# ifbw queue 1 config pipe 1 weight 100
# ifbw queue 2 config pipe 1 weight 10
# ifbw queue 3 config pipe 1 weight 1
# ifbw add 11 queue 1 proto udr dst-port 10000-11024
# ifbw add 11 queue 1 proto udr dst-ir 123.23.0.1 # или/и използване на сървърен IP
# ifbw add 20 queue 2 dsp-port ssh
# ifbw add 30 queue 3 from me to any
# всячко останало
```

### Статус и изтриване с

```
# ifbw list # статус на правилата
# ifbw pipe list # статус на потока
# ifbw flush # изтриване на всички правила освен по подразб.
```

## 4.13 NIS Дебъгване

Някои команди които биха работили на добре конфигуриран NIS клиент:

```
# urbind # показва името на NIS към който има връзка
# domainname # NIS домейн името по конфигурация
# urcat group # показва групата от NIS сървъра
# cd /var/ur && make # Построява наново ur базата данни
```

### Работи ли urbind?

```
# ps auxww | grep urbind
/usr/sbin/urbind -s -m -S setvetname1,setvetname2 # FreeBSD
/usr/sbin/urbind # Linux
# yproll passwd.byname
```

```
# htpasswd -c /etc/svn-passwd user1 # -c създава файла
```

### Примерен svn:acl за контрол на достъпа

```
# Default it read access. "*" would be default no access
[/]
* = r
[groups]
project1-developers = joe, jack, jane
# Give write access to the developers
[project1:]
@project1-developers = rw
```

## 13.2 SVN команди и използване

Вижте също Subversion Quick Reference Card<sup>10</sup>, Tortoise SVN<sup>11</sup> и добър интерфейс за Windows.

### Връкване

Нов проект, който е директория с файлове се връква в хранилището с командата `import`. Тирот също се използва и за добавяне на съдържание към съществуващ проект.

```
# svn help import # Помощ за всяка команда
# Добавя нова директория (със съдържание) в src директорията на project1
# svn import /project1/newdir http://host.url/svn/project1/trunk/src -m 'add newdir'
```

### Стандартни SVN команди

```
# svn co http://host.url/svn/project1/trunk # Изнасяне на последната версия
# Етикети и разклонения са създадени при копирането
# svn mkdir http://host.url/svn/project1/tags/ # Създава tags директорията
# svn copy -m "tag rcl rel." http://host.url/svn/project1/trunk \
http://host.url/svn/project1/tags/1.0rcl
# svn status [--verbose] # Проверява статуса на файловете в работната дир.
# svn add src/file.h src/file.cpp # Добавя два файла
# svn commit -m 'added new class file' # Публикува промените със съобщение
# svn ls http://host.url/svn/project1/tags/ # Списък със всички етикети
# svn move foo.c bar.c # Премества (преименува) файлове
# svn delete some_old_file # Изтрива файлове
```

## 14 Полезни команди

less (r37) | vi (r38) | mail (r38) | tar (r39) | dd (r39) | screen (r40) | find (r41) | Разни (r41)

### 14.1 less

Командата `less` показва текстов документ в конзолата. Налична е на повечето инсталации.

```
# less url:хтоо:дох.:html
```

Някои важни команди са (^N стои за [control]-[N]):

```
h n Добра помощ на екрана
f LF LV SPACE Напред с един прозорец (за N реда).
b LV ESC-V Назад с един прозорец (за N реда).
F Напред завинаги, като "tail -f".
/raterr Търси напред за (N-тия) съответстващ ред.
```

<sup>10</sup> <http://www.cs.rutgers.edu/~csobaniec/Papers/svn-refcard.pdf>  
<sup>11</sup> <http://tortoissvn.tigris.org>

### 13.1 Настройка на сървъра

Началото на сървъра е сравнително лесно (тук например трябва да съществува `/home/svn/`):

```
# svnadmin create --fs-type fsfs /home/svn/project1
```

Достъпът до хранилището става възможен с:

- `file://` Директен достъп до файловата система чрез svn клиент. Това изисква локални права върху файловата система.
- `svn://` или `svn+ssh://` Отдалечен достъп чрез svnserve сървъра (също през SSH).
- Това изисква локални права върху файловата система.
- `http://` Отдалечен достъп с webdav, използвайки arache. За тоз и метод не са необходими локални потребители.

Използвайки локалната файлова система, дава възможност да бъдат внесени и после изнесени съществуващи проект. За разлика от CVS не е необходимо да влизате в директорията на проекта, просто задайте пътя:

```
# svn import /project1/ file:///home/svn/project1/trunk -m 'Initial import'
# svn checkout file:///home/svn/project1
```

Новата директория "trunk" е само традиция и не е задължителна.

#### Отдалечен достъп със ssh

Не са необходими специални настройки за да имате достъп до хранилището през ssh, просто заменете `file://` със `svn+ssh/hostname`. На пример:

```
# svn checkout svn+ssh://hostname/home/svn/project1
```

Както и при локален достъп, всеки потребител се нуждае от ssh достъп към сървъра (с локален акаунт). Този метод може да бъде прилаган при малки групи. Всички потребители могат да принадлежат към subversion група, на която принадлежи хранилището, на пример:

```
# groupadd subversion
# groupmod -A user1 subversion
# chown -R root:subversion /home/svn
# chmod -R 770 /home/svn
```

#### Отдалечен достъп през http (arache)

Отдалечен достъп през http (https) е добро решение само за голяма потребителска група. Този метод използва arache авторизация, а не локални акаунти. Това е обикновена и малка конфигурация на arache:

```
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so
LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so # Замо за контрол на достъпа
```

```
<Location /svn>
  DAV svn
  # any "/svn/foo" URL will map to a repository /home/svn/foo
  SVNParentPath /home/svn
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion repository"
  AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/svn.acl
  AuthUserFile /etc/apache2/svn-passwd
  Require valid-user
</Location>
```

Arache сървърът се нуждае от пълен достъп до хранилището:

```
# chown -R www:www /home/svn
```

Създаване на потребител с `htpasswd2`:

```
Map passwd.byname has order number 1190635041. Mon Sep 24 13:57:21 2007
The master server is servername.domain.net.
```

## Linux

```
# cat /etc/yp.conf
ypserver servername
domain domain.net broadcast
```

## 5 SSH SCP

Публичен ключ (p21) | Отпечатък (p22) | SCP (p22) | SCP (p22) | Тунелиране (p22)

### 5.1 Разпознаване чрез публичен ключ

Свързване с хост без парола с използване на публичен ключ. Идеята е да се дава вашата публичен ключ към `authorized_keys2` файла на отдалечения хост. За примера нека **свържем хост-клиента към хост-сървъра**, ключа е генериран на клиента.

- Използвайте `ssh-keygen` за генериране на двойка ключове. `~/.ssh/id_dsa` е частния ключ, `~/.ssh/id_dsa.pub` е публичния.
- Копирайте само публичния ключ върху сървъра и го добавете към файла `~/.ssh/authorized_keys2` във вашата домашна директория на сървъра.

```
# ssh-keygen -t dsa -N ''
# cat ~/.ssh/id_dsa.pub | ssh you@host-server "cat - >> ~/.ssh/authorized_keys2"
```

#### Използване на Windows клиент от ssh.com

Некомерсиална версия на `ssh.com` клиент може да бъде свлена от главния ftp сайт: `ftp.ssh.com/pub/ssh/`. Ключовете генерирани от `ssh.com` клиента трябва да бъдат конвертирани за OpenSSH сървър. Това може да бъде направено с `ssh-keygen` команда.

- Създаване на двойка ключове с `ssh.com` клиента: `Settings - User Authentication - Generate New...`
- Използвам ключ тип DSA; дължина 2048.
- Копираме публичния ключ генериран от `ssh.com` клиента на сървъра в `~/.ssh` папката.
- Ключовете за в `C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\SSH\UserKeys`.
- Използваме `ssh-keygen` команда на сървъра за конвертиране на ключа:

```
# cd ~/.ssh
# ssh-keygen -i -f keyfilename.pub >> authorized_keys2
```

**Забележка:** Използваме DSA ключ, RSA също е възможен. Ключа няма парола за защита.

#### Използване на putty за Windows

Putty<sup>4</sup> е прост и с отворен код ssh клиент за Windows.

- Създаване на двойка ключове с `puttygen` програмата.
- Записваме публичния и частния ключ (например в `C:\Documents and Settings\%USERNAME%\ssh`).
- Копираме публичния ключ на сървъра в `~/.ssh` директорията:
 

```
# scp .ssh/puttykey.pub root@192.168.51.254:~/.ssh/
```
- Използваме `ssh-keygen` командата на сървъра за конвертиране на ключа за OpenSSH:

4. <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>

```
# cd ~/.ssh
# ssh-keygen -l -f pubkeykey.pub >> authorized_keys2
```

- Посочваме мястото на частния ключ в настройките на putty : Connection - SSH - Auth

## 5.2 Проверка на отпечатък

При първи логин, ssh ще пита дали непознат хост чрез неговия отпечатък да бъде записан към познатите хостове. За избягване човек-по-средата (man-in-the-middle) атака администратора на сървъра мое да ви изпрати отпечатъка на сървъра, който да сравните при първи логин. Използвайте ssh-keygen -l да получите отпечатък (на сървъра):

```
# ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub # За RSA ключ
2048 61:33:be:9b:ae:6c:36:31:fd:83:98:db:7:99:2d:9f:cd /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
# ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub # За DSA ключ (подрабояване)
2048 14:4a:aa:d9:73:25:46:6d:0a:48:35:c7:f4:16:dd:ee /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
```

Сета клиента свързващ се към този сървър може да провери че се свързва към правилния сървър:

```
# ssh linda
The authenticity of host 'linda (192.168.16.54)' can't be established.
DSA key fingerprint is 14:4a:aa:d9:73:25:46:6d:0a:48:35:c7:f4:16:dd:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
```

## 5.3 Сигурен трансфер на файлове

Някой прости команди:

```
# scp file.txt host-two:/tmp
# scp joe@host-two:~/www/*.html /www/tmp
# scp -r joe@host-two:~/www /www/tmp
```

В Конqueror или Midnight Commander е възможно да се достигне отдалечена файлова система с адрес **fish://user@gate**. Обаче скоростта е много ниска.

Освен това е възможно да се монтира отдалечена директория със **sshfs**, клиент за файлова система, базиран на SCP. Вижте fuse sshfs<sup>5</sup>.

## 5.4 Тунелиране

SSH тунелирането позволява да изпратим или реверсивно изпратим порт през SSH връзка, по този начин защитавайки трафика и достъпвайки портове, блокирани иначе. Това работи само под TCP. Основния начин за изпращане и реверс е (виж също ssh и NAT пример):

```
# ssh -L localhost:desthost:destport user@gate # хост-дестинация видян от гейта
# ssh -R destport:desthost:localhost user@gate # изпраща вашия локален порт към дестинация
# ssh -X user@gate # форобране на X изпращане
```

Това ще се свърже към гейта и ще изпрати локален порт към хоста desthost:destport. Забележете desthost е хоста дестинация **видян откъм гейта**, така че ако връзката е към гейта, то desthost е localhost. Може да се изпрати повече от един порт.

### Директно изпращане към гейта

Да кажем искаме достъп до CVS (port 2401) и http (port 80) работещи на гейта. Това е най-прост пример, desthost е следователно localhost, и използваме порт 8080 локално вместо 80 така че няма нужда да сме root. След като ssh сесията е отворена, и двете услуги са достъпни на локалните портове.

```
# ssh -L 2401:localhost:2401 -L 8080:localhost:80 user@gate
```

<sup>5</sup> <http://fuse.sourceforge.net/sshfs.html>

```
CVS password:
# cvs checkout MyProject/src
```

## 1.2.4 CVS команди и използване

### Внасяне

Командата import се използва за добавяне на цяла директория, трябва да бъде стартирана от директорията която ще бъде внесена. Да речем директорията /dev/ съдържа всички файлове и поддиректории, които да бъдат внесени. Името на директорията в CVS (модулът) ще бъде наречена "myapp".

```
# cvs import [options] directory-name vendor-tag release-tag
# cd /dev/
# cvs import myapp Company R1_0 # Трябва да бъде в проекта, за да бъде внесен
# Release tag може да бъде всичко в една дума
```

След време беше добавена нова директория "/dev/tools/" и трябва също да бъде внесена.

```
# cd /dev/
# cvs import myapp/tools Company R1_0
```

### Изнасяне обновяване добавяне изпълнение

```
# cvs co myapp/tools # Ще изнесе само директорията tools
# cvs co -r R1_1 myapp # Изнася myapp във версия R1_1 (запечатано е)
# cvs -q -d update -P # Типично CVS обновяване
# cvs update -A # Поправя всеки зацепен етикет (или дата, опция)
# cvs add newfile # Добавя нов файл
# cvs add -kb newfile # Добавя нов изпльним файл
# cvs commit file1 file2 # Предава само последните два файла
# cvs commit -m "съобщение" # Предава всички направени промени със съобщение
```

### Създаване на връзка

Най-добре е да създадете и приложите връзка от работната разработваща директория свързана с проекта, или от самата директория съдържаща източника.

```
# cd /dev/
# diff -Naur olddir newdir > patchfile # Създава връзка от директория или файл
# diff -Naur oldfile newfile > patchfile
```

### Прилагане на връзка

Понякога е необходимо да свалите нивото на директория от връзката, в зависимост от това как е бил създаден. В случай на трудности, просто погледнете първите редове на връзката и опитайте -r0, -r1 или -r2.

```
# cd /dev/
# patch --dry-run -r0 < patchfile # Тествайте връзката без да бъде прилагана
# patch -r0 < patchfile # Сивква 1-вото ниво от връзката
# patch -r1 < patchfile
```

## 1.3 SVN

Настройката на сървър (r36) | SVN+SSH (r36) | SVN през http (r36) | SVN използване (r37)

Subversion (SVN)<sup>8</sup> е система за контролиране на версията, създадена да бъде заместникът на CVS (Система за конкурентни версии). Концептът е подобен на CVS, но много недостатъци са изчистени. Вижте също SVN книгата<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> <http://subversion.tigris.org/>  
<sup>9</sup> <http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/>

Сега добавете :cvs в края на всеки ред, което казва на cvs сървъра да промени потребителя в cvs (или под каквото и да работи вашият cvs сървър). Изглежда така:

```
# cat passwd
user1:xsFjhU2u8Fuo:cvs
user2:vnefJ0snvToM:cvs
```

## 12.2 Пробвайте

Пробвайте входа като обикновен потребител (като пример тук - аз)

```
# cvs -d :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs login
Logging in to :pserver:colin@192.168.50.254:2401/usr/local/cvs
CVS password:
```

### CVSROOT променлива

Това е променлива на средата използвана за определяне на позицията на хранилището, в което изпълняваме операции. За локална употреба, може да бъде просто зададено като директория в хранилището. За използване в мрежата, транспортния протокол трябва да бъде определен. Задайте CVSROOT променливата с setenv CVSROOT string в csh, tcsh shell, или export CVSROOT=string в sh, bash shell.

```
# setenv CVSROOT :pserver:<username>@<host>:/cvsdirectory
На пример:
# setenv CVSROOT /usr/local/cvs # Използва се само локално
# setenv CVSROOT :local:/usr/local/cvs # Същото като горното
# setenv CVSROOT :ext:user@cvsserver:/usr/local/cvs # Директен достъп през SSH
# setenv CVS_RSH ssh # За ext достъпа
# setenv CVSROOT :pserver:user@cvsserver.254:/usr/local/cvs # Мрежа с pserver
```

Когато входът е успешен един може да вмъкне нов проект в хранилището: **cd into** основната директория на вашия проект

```
cvs import <module name> <vendor tag> <initial tag>
cvs -d :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs import MyProject MyCompany SMART
Където MyProject е името на новия проект в хранилището (използвано по-късно за изясняне). Cvs ще вмъкне съдържанието на настоящата директория в новият проект.

```

За изясняне:

```
# cvs -d :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs checkout MyProject
или
# setenv CVSROOT :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs
# cvs checkout MyProject
```

## 12.3 SSH тунелиране за CVS

За това ни трябва два шела. В първият шел се свързваме към cvs сървъра със ssh и порт-препращаме cvs връзката. На втория шел използваме cvs нормално както когато се работи локално.

```
на шел 1:
# ssh -L2401:localhost:2401 colin@cvs_server # Свързваме директно към CVS сървъра. Или:
# ssh -L2401:cvs_server:2401 colin@gateway # Използва врата (gateway) за достигане на CVS
```

на шел 2:

```
# setenv CVSROOT :pserver:colin@localhost:/usr/local/cvs
# cvs login
Logging in to :pserver:colin@localhost:2401/usr/local/cvs
```

## Netbios и отдалечен десктоп изпращане към втори сървър

Да кажем Windows smb сървър е зад гейт и няма ssh. Трябва да имаме достъп до smb споделяне и отдалечен десктоп до сървъра.

```
# ssh -L 139:smbserver:139 -L 3388:smbserver:3389 user@gate
```

smb споделянето сега може да бъде достъпно с \\127.0.0.1\, но само ако локалното споделяне е изключено, защото локалното споделяне слуша на порт 139.

Възможно е да имаме също и локално споделяне, за това трябва да създадем ново виртуално устройство с нов IP адрес за тунела, smb споделянето ще бъде свързано през този адрес. Нататък локалния RDP (отдалечен десктоп) вече слуша на порт 3389, така че избираме 3388. За примера да използваме виртуален IP 10.1.1.1.

- Със putty използваме Source port=10.1.1.1:139. Възможно е да се създадат множество циклови устройства и тунел. На Windows 2000, само putty работеше.
- Със ssh.com клиента, изключете "Allow local connections only". След като ssh.com ще се свързва към всички адреси, само единично споделяне може да се свърже.

Сега създаваме обратен интерфейс със 10.1.1.1:

- # System->Control Panel->Add Hardware # Yes, Hardware is already connected # Add a new hardware device (към края).
- # Install the hardware that I manually select # Network adapters # Microsoft , Microsoft Loopback Adapter.
- Конфигурираме IP адрес на фалшиво устройство 10.1.1.1 маска 255.255.255.0, без гейт.

- advanced->WINS, Enable LMHosts Lookup; Disable NetBIOS over TCP/IP.

- # Enable Client for Microsoft Networks. # Disable File and Printer Sharing for Microsoft Networks.

ТРЯБВАШЕ да рестартирам за да заработи. Сега се свързваме към smb споделянето с \\10.1.1.1 и отдалечен десктоп към 10.1.1.1:3388.

### Debug

Ако не работи:

- Изпратени ли са портовете: netstat -an? Вижте 0.0.0.0:139 или 10.1.1.1:139
- Свързва ли се telnet 10.1.1.1 139 ?
- Трябва да поставите отметка "Local ports accept connections from other hosts".
- Is "File and Printer Sharing for Microsoft Networks" изключено ли е на обратния интерфейс?

### Свързване на два клиента зад NAT

Да допуснем два клиента са зад NAT гейт и клиента cliadmin трябва да се свърже с клиента cliuser (дестинация), и двата могат да влизат в гейта с ssh и работят с Linux със sshd. Нямаме нужда от гоот достъп никъде, докато портовете на гейта са над номер 1024. Използваме 2022 на гейта. След като гейта е използван локално, опцията GatewayPorts не е необходима.

На клиента cliuser (от посока към гейта):

```
# ssh -R 2022:localhost:22 user@gate # изпраща клиент 22 към гейта:2022
```

На клиента cliadmin (от хоста към гейта):

```
# ssh -L 3022:localhost:2022 admin@gate # изпраща клиент 3022 към гейта:2022
```

Сега администратора може да се свърже директно към клиента cliuser със:

```
# ssh -p 3022 admin@localhost # локален:3022 -> гейт:2022 -> клиент:22
```

### Свързване към VNC зад NAT

Да предположим Windows клиент със VNC слушащ на порт 5900 трябва да бъде достъпен зад NAT. На клиента cliwin към гейта:

```
# ssh -R 15900:localhost:5900 user@gate
```

На клиента `cl1dmin` (от хоста към гейта):

```
# ssh -L 5900:localhost:15900 admin@gate
```

Сета администратора може да се свърже директно към клиентския VNC със:

```
# vncconnect -display :0 localhost
```

## 6 VPN със SSH

От версия 4.3, OpenSSH може да ползва `tcp/tarp` устройство за криптиране на тунел. Това е много подобно на други TLS базирани VPN решения като OpenVPN. Едно предимство на SSH е, че не е необходимо да се инсталира и конфигурира допълнителен софтуер. Допълнително тунелът използва SSH разпознаване, например споделени ключове. Недостатък е капсулирането през TCP, което може да доведе до проблеми при бавна връзка. Също така тунелът различа на единична ("крекка") TCP връзка. Тази техника е много практична за бързо IP базирано VPN решение. Няма ограничение като при единично TCP порт препращане, всички протоколи слой 3/4 като ICMP, TCP/UDP, и т.н. са препратени през VPN. Във всеки случай са нужни следните опции в `sshd_conf` файла:

```
PermitRootLogin yes
PermitTunnel yes
```

### 6.1 Единична R2P връзка

Тук свързваме два хоста, `hclient` и `hserver` със `reer` то `reer` тунел. Връзката *стартира* от `hclient` към `hserver` и е под потребител `root`. Крайните точки на тунела са `10.0.1.1` (сървър) и `10.0.1.2` (клиент) и създаване устройство `tcp5` (или друг номер). Процедурата е проста:

- Връзка с SSH с използване на тунелната опция `-w`
- Конфигуриране на IP адреса на тунела. Веднаж на сървъра и веднаж на клиента.

#### Връзка към сървъра

Връзката се стартира на клиента и командите се изпълняват на сървъра.

##### Сървърът е на Linux

```
cl1d># ssh -w5:5 root@hserver
srv># ifconfig tun5 10.0.1.1 netmask 255.255.255.252
```

##### Сървърът е на FreeBSD

```
cl1d># ssh -w5:5 root@hserver
srv># ifconfig tun5 10.0.1.1 10.0.1.2
```

#### Конфигуриране на клиента

Команди изпълнени на клиента:

```
cl1d># ifconfig tun5 10.0.1.2 netmask 255.255.255.252
cl1d># ifconfig tun5 10.0.1.2 10.0.1.1
```

Двата хоста сета са свързани и могат прозрачно да комуникират със всеки протокол от 3/4 слой, използвайки тунелни IP адреси.

### 6.2 Свързване на две мрежи

В допълнение на R2P настройката по-горе, е много полезно свързването на две частни мрежи с SSH VPN с използване на два гейта. Да допуснем имаме мрежа `192.168.51.0/24` и мрежа `192.168.16.0/24`. Процедурата е подобна на горната, единствено добавяме рутирание. NAT трябва да е активирано на частен интерфейс само ако гейтовете не са

```
# cvs init
# cd /root
# cvs checkout CVSROOT
# cd CVSROOT
edit config (добре е както си е)
# cvs commit config
cat >> writers
cat >> writers
colin
# cvs add writers
# cvs edit checkoutlist
# cat >> checkoutlist
writers
# cvs commit
# cvs commit
```

Добавете **readers** файл ако искате да дефинирате права за четене и писане **Забележка:** (Никогат) Не променяйте файлове директно в главния `cv`, но по-скоро изнесете файла, променете го и го внесете. Направихме това с файла **writers** за да дефинираме достъпа за писане.

До този момент има три популярни начина за достъп до CVS. Първите два не се нуждаят от допълнителни настройки. Вижте примерите в CVSROOT по-долу, за това как да ги използвате:

- Директен локален достъп до файловата система. Потребител(те) се нуждае/ят от подходящи права върху файловете, за да имат достъп до CVS директно и няма по-нататъчна авторизация в допълнение към влизането в операционната система. Все пак това е полезно ако хранилището е локално.
- Отдалечен достъп през `ssh` с `ext` протокола. Всеки потребител със `ssh shell` акаунт и права за четене/писане на CVS сървъра може да има директен достъп до CVS с `ext` през `ssh` без допълнителен тунел. Не е необходим свършен процес работещ на CVS за да работи това. Входът през `ssh` изпълнява авторизацията.
- Отдалечен достъп през `rsh`. Това не с препоръчва за използване, при голяма база от потребители, тъй като потребителите са авторизирани от CVS `rsh` със съответна база данни за паролите, затова и няма нужда от локални потребителски акаунти. Тези настройки са обяснени отдолу.

#### Мрежова настройка с `inetd`

CVS може да бъде стартиран локално само ако достъпа до мрежата не е необходим. За отдалечен достъп, демона `inetd` може да стартира `rsh` със следния ред в `/etc/inetd.conf` (`/etc/inetd.d/cvs` на SuSE):

```
cvsserver stream tcp nowait cvs /usr/bin/cvs
--allow-root=/usr/local/cvs rsh
```

Добра идея е да блокирате `cv` порта от Интернет със огнената стена и да използвате `ssh` тунел за отдалечен достъп до хранилището.

#### Отделна авторизация

Възможно е да имате `cv` потребители, които не са част от операционната система (не са локални потребители). Това всъщност вероятно е и желано от гледна точка на сигурността. Просто добавете файл `ozaglaev` **passwd** (в CVSROOT директорията) съдържащ потребителското име и паролата в криптиран формат. Това може да бъде направено с `hpasswd` инструментa на Arachn.

**Забележка:** Този `passwd` файл е единственият файл, който трябва да бъде променен директно в CVSROOT директорията. Също няма да бъде изяснен. Повече информация с `hpasswd --help`

```
# hpasswd -ob passwd user1 password1 # -c създава файла
# hpasswd -b passwd user2 password2
```



## 11.5 Подписване на сертификата

Изискването за сертификат трябва да бъде подписано от СА, за да е валидно, Тази стъпка обикновено се изпълнява от продавача на сертификата. *Забележка: заменете "servername" с името на вашия сървър в следващите команди.*

```
# cat newreq.pem newkey.pem > new.pem
# openssl ca -policy policy_anything -out servernamecert.pem \
-config /etc/ssl/openssl.cnf -infiles new.pem
# mv newkey.pem servernamekey.pem
```

Сега servernamekey.pem е личния ключ и servernamecert.pem сертификата на сървъра.

## 11.6 Създаване на обединен сертификат

IMAP сървъра иска личния ключ и сертификата на сървъра да бъдат в един файл. А главно това е и по-лесно за работа, но файла трябва да бъде защитен!. Арачне също може добре да работи с него. Създайте файл servername.pem съдържащ и двете - сертификата и ключа.

- Отворете личния ключ (servernamekey.pem) с текстов редактор и копирайте личния ключ в "servername.pem" файл.
  - Направете същото със сертификата на сървъра (servernamecert.pem).
- Краиния servername.pem file би трябвало да изглежда така:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBoQduWw+o/XZ/[...]qK5LqQgT3c9dU6fcr+WuSs6aejdEDDqBRQ
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBZCCA7CgAwIBAgIBBDBANB[...]ic9w0BAQQFADCBxTELMAKGA1UEBhMCRU9x
-----END CERTIFICATE-----
```

Какво имаме сега в директорията /usr/local/certs/:

```
CA/private/sakey.pem (СА личен ключ на сървъра)
CA/casert.pem (СА личен ключ на сървъра)
certs/servernamekey.pem (личен ключ на сървъра)
certs/servernamecert.pem (подписан сертификат на сървъра)
certs/servername.pem (сертификат с ключ на сървъра)
```

Пазете личния ключа защитен!

## 11.7 Преглед на информацията за сертификата

За да видите информацията за сертификата просто изпълнете:

```
# openssl x509 -text -in servernamecert.pem # Преглед на информацията за сертификата
# openssl req -noout -text -in server.csr # Преглед на информацията за запитването
```

## 12 CVS

Настройка на сървър (p32) | CVS тест (p34) | SSH тунелиране (p34) | CVS употреба (p35)

## 12.1 Настройка на сървър

### Лансиране на CVS

Решете къде главният източник ще складира и създаде основен cvs. Например /usr/local/cvs (като основа):

```
# mkdir -p /usr/local/cvs
# setenv CVSROOT /usr/local/cvs # Задава CVSROOT към новото положение (локално)
```

гейтовете по подразбиране за техните мрежи.
192.168.51.0/24 (мрежаA)|гейтA <-> гейтB|192.168.16.0/24 (мрежаB)

- Връзка със SSH с използване на тунелната опция -w.
- Конфигурираме IP адреса на тунела. Веднаж на сървъра и веднаж на клиента.
- Добавяме рутините за двете мрежи.
- Ако е необходимо, активираме NAT на частния интерфейс на гейта.

Конфигурацията се *стартира от гейта във мрежаA*.

### Връзка от гейта до гейтB

Връзката е започната от гейтA, командите се изпълняват на гейтB.

*гейтB е на Linux*

```
gateA># ssh -w5:5 root@gateB
gateB># ifconfig tun5 10.0.1.1 netmask 255.255.255.252 # Изпълнено в шел-а на гейтB
gateB># route add -net 192.168.51.0 netmask 255.255.255.0 dev tun5
gateB># echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Само ако гейта не е дефолт
gateB># iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

*гейтB е на FreeBSD*

```
gateA># ssh -w5:5 root@gateB # Създава tun5 устройство
gateB># ifconfig tun5 10.0.1.1 10.0.1.2 # Изпълнено в шел-а на гейтB
gateB># route add 192.168.51.0/24 10.0.1.2
gateB># sysctl net.inet.ip.forwarding=1 # Само ако гейта не е дефолт
gateB># natd -s -m -u -dynamic -n fxp0 # виж NAT (page 16)
gateA># sysctl net.inet.ip.fw.enable=1
```

### Конфигуриране на гейта

Команди, изпълнени на гейта:

*гейта е на Linux*

```
gateA># ifconfig tun5 10.0.1.2 netmask 255.255.255.252
gateA># route add -net 192.168.16.0 netmask 255.255.255.0 dev tun5
gateA># echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
gateA># iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

*гейта е на FreeBSD*

```
gateA># ifconfig tun5 10.0.1.2 10.0.1.1
gateA># route add 192.168.16.0/24 10.0.1.2
gateA># sysctl net.inet.ip.forwarding=1 # виж NAT (page 16)
gateA># natd -s -m -u -dynamic -n fxp0
gateA># sysctl net.inet.ip.fw.enable=1
```

Двете частни мрежи сега са прозрачно свързани през SSH VPN. IP препращането и NAT настройките са необходими само ако гейтовете не са по подразбиране (дефолт). В този случай клиентите не биха знали къде да препратят заявка, заради което трябва да се активира NAT.

## 7 RSYNC

RSync може почти напълно да замени ср и scp, допълнително прекъснатите трансфери ще бъдат ефективно рестартирани. Последната наклонена (/) (и нейното отсъствие) имат различно действие, пап страницата е добра... Някой примери:
Копиране на директории със съдържание:

```
# rsync -a /home/colin/ /backup/colin/
# rsync -a /var/ /var_bak/
# rsync -aR --delete-during /home/user/ /backup/ # използване на относителност (виж надолу)
```

Като предимното, но по мрежа и с компресия. Rsync използва SSH за транспорт по подразбиране и ще ползва ssh ключ ако има. Използвайте ":" като с SCP. Типично отдалечено копиране:

```
# rsync -axSRzv /home/user/ user@server:/backup/user/

Изключване на всяка директория tmp във /home/user/ и съхраняване на иерархията на директориите, т.е. отдалечената директория ще има структура /backup/home/user/. Типично се използва за бекъп.
```

```
# rsync -azr --exclude /tmp/ /home/user/ user@server:/backup/
```

Използване на порт 20022 за ssh връзка:

```
# rsync -az -e 'ssh -p 20022' /home/colin/ user@server:/backup/colin/
```

Използване на rsync daemon (свс ":" ) е много по-бързо, но не е криптирано с ssh. Мястото на /backup е дефинирано от конфигурацията в /etc/rsyncd.conf. Променилата RSYNC\_PASSWORD може да бъде дефинирана за избягване ръчното и въвеждане.

```
# rsync -axSRzv /home/ user@hostname::module/backup/
# rsync -axSRzv user@hostname::module/backup/ /home/ # Копиране назад
```

Важни опции:

```
-a, --archive архивен режим; като -r|rdod (без -H)
-r, --recursive рекурсивно в директориите
-R, --relative използване на относителни имена
-H, --hard-links запазване на хард-връзките
-S, --sparse ефективна работа със пръснатите файлове
-x, --one-file-system без да напуска файловата система
--exclude=PATTERN изключва файлове съпадащи с PATTERN
--delete-during получателя изтрива по време на трансфера, не преди
--delete-after получателя изтрива след трансфера, не преди
```

## 7.1 Rsync на Windows

Rsync е достъпен за Windows през сууипл или като самостоятелен пакет от csm\rsync<sup>6</sup>. Много е удабно за автоматичен бекъп. Инсталирайте един от двата (*не и двата*) и добавете пътя до системните променливи на Windows: # Control Panel -> System -> табул Advanced, бутон Environment Variables. Редактирайте "Path" променливата и добавете първия път до инсталираните rsync, т.е. C:\Program Files\sw\rsync\bin или C:\сууипл\bin. По този начин командите rsync и ssh ще са достъпни в Windows команден шел.

### Идентификация с публичен ключ

Rsync автоматично се тунелира в SSH и следователно използва SSH идентификация на сървъра. Автоматичните бекъпи трябва да избягат намерсета на потребителя, за това SSH идентификация по публичен ключ може да се използва и rsync командата ще работи без парола.

Всички следващи команди се изпълняват във Windows конзола. В конзолата (Start -> Run -> cmd) създайте и изправете ключа както е описано в SSH, променете "user" и "server" със необходимите стойности. Ако файла authorized\_keys2 още не съществува, просто копирайте id\_dsa.pub в authorized\_keys2 и го изправете.

```
# ssh-keygen -t dsa -N '' # Създава публичен и частен ключ
# rsync user@server:~:ssh/authorized_keys2 . # Копирайте файла локално от сървъра
# cat id_dsa.pub >> authorized_keys2 # Или използвайте редактор за добавяне на ключа
# rsync authorized_keys2 user@server:~:ssh/ # Копиране файловете обратно на сървъра
# del authorized_keys2 # Изтриване на локалното копие
```

Сета тест (на един ред):

6. <http://sourceforge.net/projects/serids>

## 11.1 Процедура

- Трябва ни сертификаторско пълномощно, за да подпишем нашия сертификат. Тази стъпка обикновено се предлага от продавачи като Thawte, VeriSign и т.н., но ние все пак можем да си направим собствено.
- Създаване на изискване за подпис на сертификат. Това изискване е като неподписан сертификат (публичната част) и вече създава всичката нужна информация. Изискването за сертификат обикновено се праща до продавача на пълномощни за подпис. Тази стъпка също така създава и личния ключ на локалната машина.
- Подписване на сертификата с пълномощно за сертификата.
- Ако е необходимо съединете сертификат и ключа в един файл, за да бъде използван от приложение (уеб-сървър, мейл сървър и т.н.).

## 11.2 Конфигуриране на OpenSSL

Използваме /usr/local/certs като директория за тази примерна проверка или променяме /etc/ssl/openssl.cnf съответвашо на вашите настройки, за да знаете къде ще бъдат създадени файловете. Това е важната част от openssl.cnf:

```
[ CA_default ]
dir                = /usr/local/certs/CA           # Къде се съхранява всичко
certs              = $dir/certs                 # Къде се съхранява issued certs
crl_dir            = $dir/crl                   # Къде се съхранява issued crl
database           = $dir/index.txt            # Индекс файл на базата данни.
```

Уверете се че директориите съществуват и ако трябва ги създайте

```
# mkdir -p /usr/local/certs/CA
# cd /usr/local/certs/CA
# mkdir certs crl newcerts private # Само ако serial не съществува
# echo "01" > serial
# touch index.txt
```

## 11.3 Създаване на сертификат пълномощно

Ако нямате пълномощно за сертификат от продаващ такива, трябва да си създадете собствено. Тази стъпка не е необходима, за онези решили да използват продавач, който да подпише изискването. За да направите пълномощно за сертификат (CA):

```
# openssl req -new -x509 -days 730 -config /etc/ssl/openssl.cnf \
-keyout CA/private/akey.pem -out CA/cacert.pem
```

## 11.4 Създаване на изискване за подпис на сертификата

За да направите нов сертификат (за мейл сървър или уеб сървър например), първо създайте изискване за сертификат с неговия личен ключ. Ако вашето приложение не поддържа криптиран личен ключ (на пример UW-IMAP не поддържа), тогава забранете криптирането с -nodes.

```
# openssl req -new -keyout newkey.pem -out newreq.pem \
-config /etc/ssl/openssl.cnf
# openssl req -nodes -new -keyout newkey.pem -out newreq.pem \
-config /etc/ssl/openssl.cnf # Без криптиране на ключа
```

/root/ad1.key, за да прикачите дялтът. Главният ключ е записан в дяла и не е достъпен. Виж по-долу за типично USB или файлово базирана снимка.

### Създаване на криптиран дял

```
# dd if=/dev/random of=/root/ad1.key bs=64 count=1 # този ключ криптира главният ключ
# geli init -s 4096 -k /root/ad1.key /dev/ad1 # -s 8192 също е добре за дискове
# geli attach -k /root/ad1.key /dev/ad1 # ДА направите бекъп на /root/ad1.key
# dd if=/dev/random of=/dev/ad1.eli bs=1m # Незадължително и отнема повече време
# newfs /dev/ad1.eli # Създава файлова система
# mount /dev/ad1.eli /mnt
```

### Прикачване

```
# geli attach -k /root/ad1.key /dev/ad1
# fsck -ny -t ffs /dev/ad1.eli # При съмнение проверете файловата система
# mount /dev/ad1.eli /mnt
```

### Откачане

Процедурата за откачане става автоматично при изключване.

```
# umount /mnt
# geli detach /dev/ad1.eli
```

### /etc/fstab

Криптираният дял може да бъде конфигуриран, за да бъде прикачен с /etc/fstab. Паролата ще бъде поискана при зареждане. За този пример са необходими следните настройки:

```
# grep geli /etc/rc.conf
geli devices="ad1"
geli_ad1_flags="-k /root/ad1.key"
# grep geli /etc/fstab
/dev/ad1.eli /home/private ufs rw 0 0
```

### Използване само на парола

По подходящо е да криптиране USB памет или файлово базирана снимка с парола и без ключ. В този случай не е необходимо да носите допълнителен файл с ключ наоколо. Процедурата е почти същата като по-горе, просто без ключовия файл. Нека криптираме файлово базирана снимка /cryptedfile от 1 GB.

```
# dd if=/dev/zero of=/cryptedfile bs=1M count=1000 # 1 GB file
# mdconfig -at vnode -f /cryptedfile
# geli init /dev/md0 # криптира само с парола
# geli attach /dev/md0
# newfs -U -m 0 /dev/md0.eli
# mount /dev/md0.eli /mnt
# umount /dev/md0.eli
# geli detach md0.eli
```

Сега е възможно да прикачите тази снимка на друга файлова система само с паролата.

```
# mdconfig -at vnode -f /cryptedfile
# geli attach /dev/md0
# mount /dev/md0.eli /mnt
```

## 11 SSL Сертификати

Тъй наречените SSL/TLS сертификати са криптографични публични ключове сертификати и се състоят от публичен и личен ключ. Сертификатите се използва за удостоверяване на крайни точки и криптиране на данни. Използват се например на уеб-сървър (https) или мейл сървър mail server (imap).

```
rsync -rv "/cygdrive/c/Documents and Settings/%USERNAME%/My Documents/" \
'user@server:My Documents/'
```

### Автоматичен бекъп

Използвайте batch файл за автоматизиране на бекъпа и го добавете към разсточените задачи (Programs -> Accessories -> System Tools -> Scheduled Tasks). За пример създайте файла backup.bat и заменете user@server.

```
@ECHO OFF
REM rsync the directory My Documents
SETLOCAL
SET CWRSYNCHOME=C:\PROGRAM FILES\CWRSYNC
SET SWWIN=notsec
SET CWOLDPATH=%PATH%
REM uncomment the next line when using cygwin
SET PATH=%CWRSYNCHOME%\BIN;%PATH%
echo Press Control-C to abort
rsync -av "/cygdrive/c/Documents and Settings/%USERNAME%/My Documents/" \
'user@server:My Documents/'
pause
```

## 8 SUDO

Sudo е стандартен начин, да дадете на потребителите някои администраторски права, без да издава администраторската парола. Sudo е много полезен в многопотребителска среда с микс от сървър и работни станции. Просто извикайте команда със sudo:

```
# sudo /etc/init.d/dhcpd restart # Изпълнява rc скрипта като root
# sudo -u sysadmin whoami # Изпълнява cmd като друг потребител user
```

### 8.1 Конфигурация

Sudo е конфигуриран в /etc/sudoers може да бъде променен само с visudo. Основния синтаксис е (списъкът са разделени със запетая):

```
user hosts = (runas) commands # B /etc/sudoers
```

users един или повече потребители, или %group (като %wheel) да получат правата  
hosts списък на хостовете (или ALL)  
runas списък на потребителите (или ALL) като които правилото за команда може да бъде изпълнено. Оградено е със (!)  
commands списък на командите (или ALL) които ще бъдат изпълнени като root или като (runas)

Допълнително тези ключови думи могат да бъдат дефинирани като название (alias), те са наречени User\_Alias, Host\_Alias, Runas\_Alias и Cmnd\_Alias. Това е полезно при по-големи конфигурации. Ето един sudoers пример:

```
# cat /etc/sudoers
# Host наименования са subnets или hostnames.
Host_Alias DMZ = 212.118.81.40/28
Host_Alias DESKTOP = work1, work2

# Потребителски наименования са списък от потребители, които могат да имат еднакви права
User_Alias ADMINS = colin, luca, admin
User_Alias DEVEL = joe, jack, julia
Runas_Alias DBA = oracle,pgsql

# Команда наименование дефинира пълния път до списък с команди
Cmnd_Alias SYSTEM = /sbin/reboot,/usr/bin/kill,/sbin/shutdown,/etc/init.d/
```

```

/Smnd_Alias RW = /usr/bin/passwd [A-z]*, !/usr/bin/passwd root # Not root rwd!
/Smnd_Alias DEBVG = /usr/sbin/ncpdmpr,/usr/bin/mkeshark,/usr/bin/lmmap

# Актуалните права
root,ADMINS ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL # ADMINS могат да правят всичко с/без парола.
DEVBL DESKTOP = (ALL) NOPASSWD: ALL # Разработчици има пълни права на десктопи
DEVBL DMZ = (ALL) NOPASSWD: DEBVG # Разработчици могат да дебъгват DMZ сървърите.

# Подребител sysadmin (системен администратор) може да се бърка в DMZ сървърите с някои команди.
sysadmin DMZ = (ALL) NOPASSWD: SYSTEM,FW,DEBVG
sysadmin ALL,!DMZ = (ALL) NOPASSWD: ALL # Може да прави всичко извън DMZ.
%dba ALL = (DBA) ALL # Група dba може да стартира като потребител на баз

# Всеки може да прикачва/откача cd-устройство на десктоп машини
ALL DESKTOP = NOPASSWD: /sbin/mount /cdrom,/sbin/umount /cdrom

```

## 9 Криптиране на файлове

### 9.1 Отделен файл

Криптиране и декриптиране:

```

# openssl des -salt -in file -out file.des
# openssl des -d -salt -in file.des -out file

```

Забележете, че файла разбира се може да бъде и tar архив.

### 9.2 tar и криптиране на цяла директория

```

# tar -cf - directory | openssl des -salt -out directory.tar.des # Криптира
# openssl des -d -salt -in directory.tar.des | tar -x # Декриптира

```

### 9.3 tar zip и криптиране на цяла директория

```

# tar -zcf - directory | openssl des -salt -out directory.tar.gz.des # Криптира
# openssl des -d -salt -in directory.tar.gz.des | tar -xz # Декриптира

```

- Използвайте **-k** могататайпарола след **des**, за да избегнете интерактивното запитване за парола. Въпреки това имайте предвид, че това е много несигурно.
- Използвайте **des3** вместо **des** за да получите дори по-силно криптиране (Triple-DES Cipher). Това използва и повече CPU.

## 10 Криптиране на дялове

Linux с LUKS (p29) | Linux само dm-crypt (p29) | FreeBSD GELI (p29) | FreeBSD само rwd (p30)

Има (много) други алтернативни методи за криптиране на дискове, аз показвам само методите, които знам и използвавам. Имайте предвид, че сигурността е само тогава добра, когато операционната система не е каглена с това. Нарушител може лесно да запише паролата от клавиатурните събития. Още повече данните са свободно достъпни когато дялът е *прикрит* и на този етап няма да откаже достъп до нея на нарушител.

### 10.1 Linux

Тези инструкции използват **dm-crypt** в Linux (**device-mapper**) удобства налични в 2.6 ядро. В този пример нека криптираме дяла **/dev/sdc1**, това може да бъде и всеки друг дял от диска или USB, или файлово базиран дял, създаден с **losetup**. В този случай ще

използваме **/dev/loop0**. Виж файл снимка на дял. Картографът на устройствата използва етикети за идентифициране на дял. Ние използваме **sdc1** в този пример, но това може да бъде всеки стринг.

#### dm-crypt с LUKS

LUKS с **dm-crypt** има по-добро криптиране и прави възможно да имаме няколко пароли за еднн и същи дял или лесно да промениме паролата. За да проверил дали LUKS е достъпен, просто напишете **# стурсетур --help**, ако не се появи нищо относно LUKS, използвайте следните инструкции без LUKS. Първо създайте дял ако е необходим: **fdisk /dev/sdc**.

#### Създаване на криптиран дял

```

# dd if=/dev/urandom of=/dev/sdc1 # Неадекватно. Само за параноиди (огнема дни)
# стурсетур -y luksformat /dev/sdc1 # Това унищожава всякакви данни на sdc1
# стурсетур luksopen /dev/sdc1 sdc1 # създава ext3 файлова система
# mkfs.ext3 /dev/mapper/sdc1 # mount -t ext3 /dev/mapper/sdc1 /mnt
# umount /mnt # Откача криптирания дял
# стурсетур luksClose sdc1

```

#### Прикачване

```

# стурсетур luksOpen /dev/sdc1 sdc1
# mount -t ext3 /dev/mapper/sdc1 /mnt

```

#### Откачане

```

# umount /mnt
# стурсетур luksClose sdc1

```

#### dm-crypt без LUKS

```

# стурсетур -y create sdc1 /dev/sdc1 # или всеки друг дял като /dev/loop0
# dmsetup ls # проверете, ще покаже: sdc1 (254, 0)
# mkfs.ext3 /dev/mapper/sdc1 # Това се прави само първият път!
# mount -t ext3 /dev/mapper/sdc1 /mnt
# umount /mnt/
# стурсетур remove sdc1 # Откача криптираният дял

```

Направете абсолютно същото (без **mkfs** частта!) за да пре-прикачите дяла. Ако паролата е грешна, молият командата няма да бъде изпълнена. В този случай просто премахнете **sdc1** (**стурсетур remove sdc1**) и го създайте пак.

### 10.2 FreeBSD

Двата популярни FreeBSD модула за криптиране на дискове са **gdbd** и **gei1**. Аз използвам **gei1**, защото е по-бърз и освен това използва **stурто** устройства за хардуерно ускорение. Вижте FreeBSD handbook Chapter 18.6<sup>7</sup> за всички детайли. **gei1** модулт трябва да бъде зареден или компилиран в ядрото:

```

options GEOM_ELI
device стурто
# echo 'geom_eli_load="YES"' >> /boot/loader.conf # или като module:
# или като module:
# или изпълнете: kldload geom_eli

```

#### Използване на парола и ключ

Аз използвам тези настройки за типично криптиране на диск, използва парола И ключ за криптиране на главния ключ. Това е, тъйват ви двете - паролата и генерирания ключ

<sup>7</sup> <http://www.freebsd.org/handbook/disks-encrypting.html>